5

QUICK START GUIDE



NiceLabel

the professional labeling software

Programa NiceLabel

NiceLabel
Guía rápida

Euro Plus d.o.o.

Cobarsoft sarl

Edición Española

Rev-0701

www.nicelabel.com

COPYRIGHTS

Copyright © 1995-2005 Euro Plus d.o.o. todos derechos reservados
www.europlus.si
www.nicelabel.com

La información contenida en este documento puede modificarse sin advertencia previa. El Programa descrito en este documento se proporciona bajo autorización de licencia o descubrimiento. El Programa debe utilizarse o copiarse según los términos de estas autorizaciones. Ningún elemento puede reproducirse, conservado en un sistema de recuperación, o transmitirse en un formulario, o por todo medio electrónico o mecánico, incluidas fotocopia y registro, para todo el otro uso que personal sin la autorización deliberada escrita de Euro Plus d.o.o.

Euro Plus d.o.o.
Ulica Lojzeta Hrovata 4c
SI-4000 Kranj
Slovenia

www.europlus.si

MARCAS REGISTRADAS

NiceLabel®, NiceLabel Pro®, NiceForm®, NiceWatch®, NiceMemMaster®, NiceData®, NicePrint®, NiceDriver®, NiceLabel Print Center®, Enterprise Print Manager®, NiceWatch Server® y NiceWatch Enterprise® son marcas depositadas o registradas por Euro Plus d.o.o. a EE.UU.y en otros países. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Sociedad. Las otras marcas y sus productos son marcas comerciales o registradas por sus proprietarios respectivos.

Sumario

1. Introducción 3

1.1 Bienvenida en NiceLabel 3
1.2 Los productos NiceLabel 3
1.2.1 NiceLabel Standard Series 3
1.2.2 NiceLabel Enterprise Series 5
1.2.3 NiceLabel Developer Series 6
1.3 Contenido del paquete 6
1.4 A proposito de esté Manual 6
1.4.1 Convenios Tipográficos 7
1.4.2 Límitaciones del Programa Informatico 7

2. Instalación y Activación 8

2.1 Configuración del Sistema 8
2.1.1 Edición NiceLabel Usuario único 8
2.1.2 NiceLabel Edición Network 8
2.1.3 Edición Pocket NiceLabel 9
2.2 Instalación de NiceLabel 9
2.2.1 Cerrar todas las aplicaciones 9
2.2.2 Instalación 10
2.2.3 Definir las opciones de instalación 11
2.2.4 Instalar el piloto de la impresora 12
2.3 Instalación de NiceLabel Network (Edición red) 15
2.3.1 Instalar el NiceLabel en el Servidor 16
2.3.2 Instalar NiceLabel en el puesto de trabajo 17
2.4 Activación de NiceLabel 18
2.4.1 Activar NiceLabel con una llave electrónica 19
2.4.2 Activar la edición único usuario de NiceLabel 21
2.4.3 Activar la edición de la red de NiceLabel 25
2.4.4 Activar el software con la licencia desde Enterprise Print Manager 29
2.4.5 Activar clientes adicionales del a red 31
2.5 NiceLabel Método DEMO 32
2.6 Instalación de las actualizaciones de NiceLabel 32
2.6.1 Instalar la actualización menor de NiceLabel 33
2.6.2 Instalar la actualización mayor de una Versión de NiceLabel 33
2.6.3 Instalar la actualización de una Edición de NiceLabel 34
2.7 Instalar la actualización de NiceLabel Network 35
2.7.1 Instalar una actualización minor de NiceLabel Network 35
2.7.2 Instalar la actualización de una versión de NiceLabel Network 36

2.7.3 Instalar la actualización de NiceLabel Network a partir de una edición único usuario 37
2.8 Activación de las actualizaciones de NiceLabel 37
2.8.1 Activación de una actualización minor de NiceLabel 37
2.8.2 Activación de una actualización de una Versión de NiceLabel 38
2.8.3 Activación de la actualización de una edición de NiceLabel 41
2.8.4 Activar la actualización de una versión NiceLabel Network 41
2.8.5 Activar una actualización de una Edición único usuario en una Edición NiceLabel Network 44
2.8.6 Activar un pack de licencias NiceLabel Network 45
2.9 Registro de NiceLabel 48

3. Diseño e impresión de etiquetas 49

3.1 Diseño de una etiqueta básica 50
3.1.1 Crear una etiqueta básica 50
3.1.2 Añadir campos variables a une etiqueta de base 61
3.1.3 Modificar los parámetros de la impresora 65
3.2 Enlazar una etiqueta con bases de datos texto 66
3.2.1 Conectar a una base de datos 67
3.2.2 Dar un Formato a los datos con el Asistente de fichero texto 67
3.2.3 Colocar los campos de la base de datos sobre la etiqueta 69
3.2.4 Utilizar la Vista previa antes de la impresión para seleccionar los datos e indicar la etiqueta. 70
3.2.5 Imprimir una etiqueta 73
3.3 Diseño de etiquetas avanzadas 74
3.3.1 Crear una etiqueta con un código EAN.UCC 128 74
3.3.2 Enlazar una etiqueta a una base de datos avanzada 77
3.3.3 Utilización de objetos y funciones avanzadas con NiceLabel 77
3.4 Diseño de una etiqueta RFID Smart 81
3.4.1 Crear una etiqueta RFID 81
3.4.2 Codificar un Tag RFID 82

4. Otras Aplicaciones de NiceLabel 85

4.1 Impresión de etiquetas con formularios 85
4.1.1 Crear un formulario 86
4.1.2 Modificar un formulario 88
4.2 Impresión de etiquetas en NicePrint 89
4.3 Impresión automática de etiquetas 90
4.4 Quedar fuentes y gráficos en la impresora 90
4.5 Gestión de bases de datos 91

5. Soporte Técnico 92

5.1 Soporte en línea 92
5.2 Direcciones de los Contactos 93

1. Introducción

1.1 Bienvenida en NiceLabel

NiceLabel consta de un conjunto de productos de programas ínformaticos para el etiquetado profesional que aporta todas las soluciones a los problemas de impresión de códigos de barras y etiquetas RFID tanto para los ordenadores de oficina como para las empresas y los móviles. NiceLabel ofrece una interfaz fácil a utilizar y responde a todas las necesidades de diseño e impresión de etiquetas aportando soluciones a todos los usuarios para todas las industrias farmacéuticas, químicas, automóviles, la logística, el detalle, etc. Los principales productos son NiceLabel Suite, NiceLabel Pro, NiceLabel Expres y Pocket NiceLabel.

Se puede utilizar a NiceLabel con todos los sistemas que funcionan bajo Windows 32-bit y 64-bit: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows Vista.

1.2 Los productos NiceLabel

1.2.1 NiceLabel Standard Series

NiceLabel Suite

Solución ínformatica completa de diseño e impresión de etiquetas. Numerosas opciones de creación de formularios de introducción, conectividad e integración de aplicaciones, permiten realizar fácilmente un sistema de impresión de etiquetas con códigos de barras en cualquier entorno. NiceLabel Suite proporciona posibilidades de impresión de etiquetas interactivas. Permite integrar la impresión de etiquetas a aplicaciones existentes (ActiveX), e integrar sin programación la impresión de etiquetas a sistemas existentes (NiceWatch).

NiceLabel Suite incluye los módulos siguientes:

- **NiceLabel Pro:** Principal aplicación para el diseño e impresión de etiquetas.
- **NiceForm:** Pemite crear sus propias aplicaciones sin competencia de programación.
- **NiceWatch:** Solución de integración para automatizar el sistema de impresión de etiquetas en la empresa.
- **NiceMemMaster:** Descargue las fuentes y gráficos en una tarjeta inteligente para optimizar la impresión de etiquetas.
- **NiceData:** Permite administrar sus bases de datos.
- **NicePrint:** Imprima sus etiquetas a partir de una aplicación simple que utilizar.

NiceLabel Pro

Programa completo concebido para el etiquetado profesional, incluyendo posibilidades de integración de aplicaciones y el acceso a las bases de datos. Un amplio abanico de opciones en realidad una herramienta perfecta, de utilización fácil, para todos los problemas de etiquetado.

NiceLabel Pro se compone de los módulos sigiuentes :

- **NiceLabel Pro:** Aplicación principal para el diseño y la impresión de etiquetas.
- **NiceMemMaster:** Descargue las fuentes y gráficos en una tarjeta memoria de su computador para optimizar la impresión de etiquetas
- **NiceData:** Administre sus bases de datos

NiceLabel Express

Programa orientado "Asistentes". Responde a las necesidades elementales de impresión de etiquetas con códigos a barras. Programa de entrada de gama, incluye numerosas funciones de diseño de las versiones profesionales pero con una interfaz usuario simplificada.

NiceLabel Pro Print Only

Permite imprimir etiquetas prediseñadas sino no se puede utilizarlo para diseñar etiquetas o modificar etiquetas existentes. Los parámetros avanzados para modificación de etiquetas no están disponibles.

NiceLabel Suite Print Only

NiceLabel Suite Print Only permite imprimir etiquetas prediseñadas, utilizar formularios preconcebidos e imprimir automáticamente con desencadenantes de acciones preparados de antemano. No permite diseñar y modificar las etiquetas, formularios y desencadenantes de acciones. Los parámetros avanzados para modificación de etiquetas no están disponibles.

NiceLabel Pocket PC Designer

NiceLabel Pocket PC Designer permite diseñar las etiquetas sobre el ordenador de oficina para terminales móviles bajo Windows® CE. Después de haber dibujado los documentos necesarios sobre el PC, se pueden imprimirse, se sincronizan con el Pocket PC y a partir del Pocket PC.

Pocket NiceLabel

Pocket NiceLabel es un programa para Windows® que permite imprimir a partir de un terminal móvil bajo Windows® CE. Pocket NiceLabel debe utilizarse con NiceLabel Suite o con NiceLabel Pocket PC Designer.

1.2.2 NiceLabel Enterprise Series

NiceLabel Print Center

NiceLabel Print Center es la solución para empresas de impresión de etiquetas y de gestión centralizada del sistema. Con la impresión de etiquetas basada en NiceLabel Pro el Print Center une la visión y la gestión de diseño y de impresión de etiqueta en un solo servidor central. Se puede controlar las colas de impresión desde una posición, revisar eventos y activar avisos para informarse sobre el estado del servidor.

NiceWatch Enterprise

NiceWatch Enterprise es la solución para empresas de integración centralizada de impresión multi-threaded y de alto volumen. NiceWatch

Enterprise está basado en el modulo estándar NiceWatch pero procura con el modulo NiceWatch Server la impresión múltipla y un servidor central para desencadenantes de acciones y para monitorización y gestión de la impresora. Integra las capacidades para la impresión de etiquetas a los sistemas software y hardware existentes. Se puede quitar el cuello de botella en proceso e imprimir etiquetas en una o más impresoras usando la aplicación de impresión multi-threaded print engine.

1.2.3 NiceLabel Developer Series

NiceLabel SDK

NiceLabel SDK es una edición con integrador Active X. NiceLabel SDK permite integrar las funcionalidades de etiquetado de NiceLabel en sistemas de información o en aplicaciones existentes.

NiceLabel WebSDK

Parecido al NiceLabel SDK. La edición NiceLabel WebSDK está desarrollada para los publicadores de software que trabajan con las aplicaciones. NiceLabel WebSDK tiene todas las funcionalidades para la impresión de etiquetas del software NiceLabel.

1.3 Contenido del paquete

- Antes de empezar la instalación de NiceLabel quiere comprobar el contenido del paquete. Debe incluir:
- El CD de NiceLabel
- La guía rápida (esté documento)
- Una llave ínformatica sobre una etiqueta o una llave electrónica (en algunas ediciones)

Si uno de estos artículos falta quiere contactar su distribuidor inmediatamente.

1.4 A proposito de esté Manual

Esta guía rápida es un resumen de la documentación completa de NiceLabel disponible en el CD o en el sitio www.nicelabel.es.

1.4.1 Convenios Tipográficos

Las palabras escritas en **gordo** hacen referencia a nombres de menús, de teclas u otros elementos cliquables como el botón **Aceptar**.

Los textos en *cursiva* se refieren a opciones y acciones de confirmación, como "*Leer solamente*" o a sitios como *Archivo*.

Los textos “entre comillas” corresponden a teclas del teclado como "Entrada".

Las variables se ponen entre paréntesis: [variable].

1.4.2 Límitaciones del Programa Informatico

Todas las características presentadas en esta guía están disponibles en la edición NiceLabel Suite. Algunas no están disponibles en las ediciones de NiceLabel Pro o de NiceLabel Express. En este caso los párrafos se preceden de los iconos siguientes:

No disponible en NiceLabel Express.

No disponible en NiceLabel Pro.

2. Instalación y Activación

2.1 Configuración del Sistema

2.1.1 Edición NiceLabel Usuario único

Para empezar el programa, es necesario disponer de:

- Un ordenador de oficina Pentium compatible que implica al menos 64 MB de RAM
- Uno de los sistemas 32-bit e 64-bit Windows®: Microsoft Windows 2000, XP, 2003 and Vista.
- Un disco duro con 50 à 250 MB de espacio disponible siguiente las opciones que deben instalarse
- Un lector de CD-ROM
- Los pilotos de Bases de datos OLE DB. Si no están presentes sobre su sistema, el programa de instalación pedirá instalarlos.
- Los derechos del Administrador en el ordenador para la instalación.

2.1.2 NiceLabel Edición Network

Para empezar la Edición Network es necesario disponer de:

- Todo lo que es necesario para una edición único usuario de NiceLabel (anteriormente mencionado).
- Una tarjeta red sobre cada puesto de trabajo.
- Un ordenador que servirá de servidor para NiceLabel.
- Un sistema de Servidor que permite compartir archivos con el sistema Windows® (todos los Windows®, UNIX o Netware).
- Cada cliente debe tener los plenos derechos de acceso (leer, escribir, suprimir) sobre el archivo sistema de NiceLabel en el servidor.

2.1.3 Edición Pocket NiceLabel

Para empezar el programa, es necesario disponer de:

A. Escritorio PC para diseñar etiquetas y formularios con uno de los sistemas operativos Windows:
   - Windows 2000 Professional con Service Pack 1 o superior
   - Windows XP
   - Windows 2003
   - Windows Vista

B. Dispositivo móvil Windows con requisitos siguientes:
   - Instalada la versión ActiveSync 4.0 o superior
   - Uno de los siguientes sistemas operativos Windows:
   - Pocket PC 2003
   - PocketPC 2003 SE
   - Windows CE 4.2 (CF SP 1)
   - Windows CE 5.0
   - Windows Mobile 2005

2.2 Instalación de NiceLabel

En la inserción del CD de NiceLabel en el lector, el programa de instalación/demostración se lanza automáticamente. Se puede recorrer el directorio del CD, observar los folletos y la documentación técnica, los archivos de ejemplos y los otros documentos.

Nota: Con Windows® 2000, XP, 2003 o Vista, es necesario conectarse con los derechos de administrador para realizar la instalación.

2.2.1 Cerrar todas las aplicaciones

Para instalar correcta y completamente el Programa de NiceLabel, cerrar todas las aplicaciones en curso antes de empezar a NiceLabel.

2.2.2 Instalación

Utilizar el asistente de instalación para instalar a NiceLabel sobre su ordenador. Y seguir el siguiente proceso:

1. Insertar el CD-ROM en el lector de CD-ROM, una ventana de instalación se abre automáticamente.

CD de NiceLabel 5 Standard Series CD
5
NiceLabel
the professional labeling software
Ver Lea.me
Instalar
Literatura
Documentación
Presentación
Ejemplos
Salir
Instalar NiceLabel - el software profesional de etiquetado. Programas de instalación para todas las ediciones de NiceLabel Standard Series. Instalación de los controladores de impresión para las impresoras a transferencia térmica (NiceDrivers).
www.nicelabel.com

Ejecución automática de NiceLabel a partir del CD

Nota: Si el asistente de instalación no empieza automáticamente, buscar el directorio principal sobre el CD de NiceLabel y hacer doble clic en el archivo **START.EXE**.

2. Pulsar **Instalar**. Una nueva ventana se abre que muestra todas las ediciones de NiceLabel.

CD de NiceLabel 5 Standard Series CD
5
NiceLabel
the professional labeling software
NiceLabel Express
NiceLabel Pro/Suite
NiceLabel Network (Servidor)
Pocket NiceLabel (CE.NET)
Ejemplos de programación
Controladores de impresoras
Atrás
Solución completa de software para cualquier tipo de diseño de etiquetas y de requisitos de impresión. La posibilidad de crear aplicaciones de impresión personalizadas hace el etiquetado simple y seguro. Muchas opciones de la conectividad permiten
www.nicelabel.com

Puntear la edición NiceLabel que debe instalarse

3. Seleccionar el Programa de NiceLabel que instalar. Seguir las instrucciones.

Nota: Comprobar por seleccionar la buena instalación en el asistente. El asistente es el mismo para todas las ediciones de NiceLabel.

2.2.3 Definir las opciones de instalación

Se puede determinar los componentes que deben instalarse para la edición NiceLabel elegida. Hay tres tipos de instalación diferentes:

- **Instalación completa** – instale todos los componentes NiceLabel en todas las idiomas disponibles.
- **Instalación compacta** - instala solamente el grupo de componentes necesarios para que la aplicación NiceLabel funcione correctamente. No se instalan los ficheros de ayudas y ejemplos.
- **Instalación personalizada** - permite instalar solamente los componentes elegidos.

Para perseguir la instalación:

1. Pulsar **Siguiente.**
2. Especificar si los atajos de NiceLabel deben crearse sobre la oficina o en la barra de lanzamiento rápida.
3. Presionar **Siguiente**.
4. Si se utiliza Windows firewall, hay que añadir a la lista de excepciones de firewall algunas componentes NiceLabel para que puedan comunicar cono tras componentes. Se recomienda de no cambiar las predefiniciones.
5. Escoger el comando **Instalar** para terminar el instalación
6. El menú de inicio de Windows® implicará a un nuevo grupo de programas para NiceLabel con todos los atajos para las aplicaciones de NiceLabel.

2.2.4 Instalar el piloto de la impresora

El Programa NiceLabel es utilizable para crear e imprimir etiquetas tanto sobre las impresoras de oficina normales (láser, chorro de tinta, matriciales..) como sobre las impresoras de etiquetas profesionales (térmicas, a transferencia térmica). Para una impresora a transferencia térmica, es necesario instalar al piloto conveniente antes de poder utilizar la impresora. Hay, sobre el CD Rom NiceLabel y en el sitio Web, una serie de pilotos NiceDrivers adaptados a la mayoría de los modelos de impresoras.

Este piloto de impresora NiceDriver se instala de tres maneras diferentes:

- Instalación agrupada con la del Programa de NiceLabel.
- Utilizando el asistente de instalación de impresora.
- Utilizando el asistente Windows® *Añadir una impresora*.

Instalación agrupada con la del Programa de NiceLabel

Para seguir la instalación del piloto NiceDriver cuando instalación de NiceLabel se termina:

1. Seleccionar la opción de instalación de un piloto de impresora.
2. Pulsar el botón **Finalizar**.


NiceLabel 5 - InstallAware Wizard
Euro Plus d.o.o.
NiceLabel 5 Instalación
Completando el Asistente de Configuración NiceLabel 5
El instalador finalizó de instalar NiceLabel 5 en su ordenador. La aplicación puede ser lanzada seleccionando los iconos instalados.
Ejecutar Asistente de la instalación de impresora
Euro Plus d.o.o.
NiceLabel 5
< Atras
Finalizar
Cancelar

Instalación del piloto de la impresora desde de la instalación de NiceLabel

3. El asistente de Instalación de impresora se abre.

Nota: Esté tipo de instalación sólo está disponible en el instalación a partir del CD de NiceLabel.

4. Seleccionar una impresora en la lista. Presionar **Siguiente**.
5. Seleccionar el puerto sobre el cual se conecta la impresora y presionar **Finalizar**.

Utilizando el asistente de instalación de la impresora

1. Insertar el CD de NiceLabel en su lector. La aplicación de instalación principal va a empezar automáticamente. Si no empeza el explorador Windows®, buscar el CD y duplica presionar el archivo **START. EXE**.
2. Pulsar el botón **Instalación**. Una nueva ventana se abre monstrando todas las ediciones de NiceLabel
3. Hacer clic sobre **NiceDrivers.** El asistente de instalación de impresora va a empezar.

4. Seleccionar su impresora en la lista.


Seleccionando la impresora
Seleccionar Impresora
Por favor, seleccione el fabricante y la impresora que desea instalar.
Seleccione el fabricante y modelo de su impresora. Si el controlador está en otra carpeta o su impresora vino con diskette del controlador, cliquee en <Cambiar localización>. Si su impresora no está en la lista, consulte la documentación se su impresora.
Fabricantes:
ARGOX
Avery
Blazepoint
Brady
CAB
Impresoras:
Avery AP 2.4 PPLA
Avery AP 2.4 PPLB
Avery AP 3.4 PPLA
Avery AP 3.4 PPLB
Avery AP 4.4
Avery AP 4.4 300DPI
Avery AP 5.4 200DPI
Avery AP 5.4 200DPI RF
Avery AP 5.4 300DPI
Cambiar localización...
Salir
Ayuda
< Atrás
Siguiente >

Selección de la impresora

5. Seleccionar el puerto sobre el cual se conecta su impresora y presionar **Finalizar.**

Nota: Si ha descargado la instalación del piloto NiceDriver sobre el sitio Web de NiceLabel, empezar el archivo .EXE y seguir etapas a partir del párrafo 4.

Utilizando el asistente Windows® Añadir una impresora.

1. Abrir el panel de control de las opciones en el menú de inicio
2. Abrir las impresoras (Impresoras y Fax) y elegir **Añadir una impresora**.
3. Seguir las etapas del asistente de adición de impresora. Van a depender de la versión de su sistema Windows®. Presionar el botón **Disco proporcionado** en el momento de seleccionar la marca y el modelo de la impresora.
4. Insertar el CD Rom NiceLabel, y buscar el archivo \Drivers.

5. Elegir el archivo que lleva la marca de su impresora. Presionar el botón **Abrir** para volver de nuevo al asistente. La lista de todos los modelos disponibles de la marca seleccionada va a indicarse.
6. Elegir su modelo luego, presionar el botón **Siguiente** y terminar la instalación.

Nota: Windows® 2000 y Windows® XP van a pedirles salvaguardar el proceso de instalación, puesto que los pilotos NiceDriver no tienen la firma numérica de Microsoft®. Pueden seguir la instalación en toda seguridad. Los pilotos NiceDriver no son certificados por Microsoft® pero fueron objeto de pruebas intensivas y son compatibles con todas las exigencias de Microsoft® relativas a los pilotos de impresoras.

Instalación del pilotoen Windows XP

2.3 Instalación de NiceLabel Network (Edición red)

La Edición de NiceLabel Network tiene dos partes: el servidor y el cliente.

Nota: NiceLabel Network no se ejecuta si el servidor y el cliente están conectados a través de WAN, Internet o a través de conexiones parecidas.

Antes de instalar las dos partes hay que disponer de los plenos derechos de acceso al archivo en el servidor donde quiere instalar el software NiceLabel. Luego instalar el software NiceLabel sobre el ordenador servidor, luego sobre los puestos de trabajo. La instalación del cliente es posible desde el servidor NiceLabel o desde el CD NiceLabel.

Nota: Las ediciones NiceLabel Express y NiceLabel Pro no están disponibles con la licencia de red. Sólo la edición NiceLabel Suite está disponible con la licenciatura de red.

2.3.1 Instalar el NiceLabel en el Servidor

Para instalar a NiceLabel en el servidor red, seguir estas etapas:

1. Comprobar que el archivo sobre el cual NiceLabel debe instalarse dispone de los plenos derechos de acceso.
2. Insertar el CD de NiceLabel en el lector, la ventana de instalación va a abrirse automáticamente.

Nota: Si el asistente de instalación no se empieza automaticamente, buscar el repertorio principal en el CD de NiceLabel e doble pulsar en el archivo START.EXE.

3. Pulsar en **Instalar**. Una nueva ventana se abre mostrando todas las ediciones de NiceLabel.
4. Escoger **NiceLabel Network (Server)**.
5. Seguir las pantallas de instalación
6. Cuando se pide: *Seleccionar la instalación,* puntear (o navegar) la localización de la red donde quiere instalará las partes de la edición de NiceLabel Network y presionar **Siguiente**.

Nota: Es necesario utilizar siempre la sintaxis UNC cuando se refiere a la localización de la red aunque se instale sobre el disco rígido. Siempre utilizar el sintaxis \\Servidor\compartición\archivo y no el sintaxis con el lector como W:\compartición\archivo.


NiceLabel Network 5 - InstallAware Wizard
Euro Plus d.o.o.
NiceLabel Network 5 Instalación
Seleccione la localización del servidor
El instalador instalará NiceLabel Network 5 en la siguiente carpeta.
Para continuar, pulse Siguiente. Si desea seleccionar otra carpeta, pulse Navegar.
Localización del servidor de red 1 (primario)
\\Server\Applicacion
Examinar...
Cerciórese de introducir la localización en la sintaxis UNC aunque los ficheros estan disponibles en el disco local. No usa la sintaxis con discos locales o de red.
Por ejemplo: si la carpeta C:\Application es compartida como 'Aplicación' en el ordenador 'Servidor', entonces su path es '\\Servidor\Aplicación'.
Requerimientos de espacio de disco:
Disponible: 0 bytes
Requerido: 82,166 KB
Restante: -84,138,104 bytes
< Atras
Siguiente >
Cancelar

Seleccionar la trayectoria de la red para la instalación del servidor de NiceLabel

7. Se puede insertar la localización de un servidor secundario el cual sustituirá el primero si éste no funcionara. Si tiene un ordenador que actúa como un servidor secundario de NiceLabel, inserte la ruta de acceso UNC a la carpeta apropiada.

Nota: Si no está seguro, deje el campo de edición vacío. El servidor secundario es opcional.

8. Presionar **Siguiente** para terminar la instalación.

Nota: Es necesario seleccionar a un servidor y compartir un disco visible de todos los puestos de trabajo sobre los cuales se utilizará a NiceLabel.

2.3.2 Instalar NiceLabel en el puesto de trabajo

Hay dos maneras de proceder :

- **Instalación del cliente desde del CD.**

Instalar el Programa NiceLabel Suite para uno usuario desde del CD de NiceLabel como descrito al capítulo más arriba.

- **Instalación del cliente a partir de la red.**

Instalar a NiceLabel cliente empezando el archivo de instalación **NiceLabel-ProSuite5.exe** a partir del servidor NiceLabel y seguir las siguientes etapas:

1. Abrir el explorador Windows®.
2. Buscar el ordenador servidor de NiceLabel en **Preferidos red.**
3. Buscar el archivo en el cual NiceLabel se instaló en el servidor.
4. Hacer doble clic en **NiceLabel-ProSuite5.exe.**
5. Seguir las instrucciones. Asegurarse de instalar la edición **NiceLabel Suite** y no NiceLabel Pro. Para más detalles se puede también consultar el capítulo de instalación de la edición un Usuario.

Nota: NiceLabel cliente instalado sobre un puesto de trabajo debe tener los plenos derechos de acceso (leer, escribir, suprimir)sobre el ordenador servidor para el **Bajo-archivo Sistema**.

6. Pulsar en **Finalizar** para terminar de instalar.

2.4 Activación de NiceLabel

Las instrucciones siguientes relativas a la activación son válidas tanto para la edición un usuario como para la edición de la red de NiceLabel. Es necesario activar al Programa NiceLabel para utilizarlo, sino funciona solamente en el método DEMO.

El utilitario de activación del producto empieza siempre después de la instalación. Si usted desea cambiar el tipo de la activación o añadir más licencias a su edición de la red, usted puede también empezar la activación del software NiceLabel abriendo la ventana *Administrar la licencia* en el menú **Ayuda.**

Hay cuatro tipos de activación de NiceLabel:

- Activación por la llave électronica
- Activación por la llave infórmatica
- Activación de la licencia red

- Activación por el servidor de licencia Enterprise Print Manager

Activación por la llave electrónica : Las ediciones de NiceLabel con llave électronica pueden funcionar imediatemente despues instalación. Si usted tiene una edición de NiceLabel con llave electrónica salte al capítulo **Activar NiceLabel con una llave electrónica.**

Activación de la llave infórmatica de ediciones monopuestos: para obtener todas la funcionalidades de las ediciones monopuestos de NiceLabel se debe activar la llave infórmatica. La llave infórmatica es una secuencia de 25 caracteres.

Activación de la llave infórmatica de edición de la red: la partida servidor de NiceLabel Red puede activarse de la misma manera que las ediciones monopuestos que vienen con una llave infórmatica (activación en la Web o por telefóno). La llave infórmatica de la red es une secuencia de 25 caracteres. La activación de la partida servidor activará también el cliente en el puesto de trabajo en curso. Los otros puestos de trabajo deben activarse separadamente . Si actualiza la edición de la red con usuarios adicionales, tiene que instalar y activar cada uno de los puestos de trabajo por separado. Para eso refiera por favor al capítulo **Activar clientes adicionales Network.**

Servidor de licencia Enterprise Print Manager: Se puede activar el cliente NiceLabel con la licencia de Enterprise Print Manager (EPM). Enterprise Print Manager está dispuesto en la edición **NiceLabel Print Center**. En primer lugar hay que activar el cliente y luego el NiceLabel Print Center.

2.4.1 Activar NiceLabel con una llave electrónica

Se puede activar las ediciones monopuestos de NiceLabel (Express, Pro y Suite) con una llave paralela o llave USB ¡Sin embargo, no se puede activar la edición de la red de NiceLabel con una llave electrónica! Antes de activar la edición único usuario de NiceLabel con una llave electrónica es necesario que la instalación del programa NiceLabel en su PC sea acabada.

Activar NiceLabel con una llave paralela

Para activar NiceLabel con una llave paralela, proceder del siguiente método:

1. Apagar su ordenador y su impresora.
2. Conectar la llave directamente sobre el puerto paralelo (puerto LPT o PRN) de su ordenador. Garantizar que los pinos de la llave estén bien conectados en los agujeros del puerto. Atornillar los dos tornillos para asegurar la llave.

Nota: No intentar retirar los tornillos.
No intentar conectar la llave directamente a la impresora o sobre un puerto serie del ordenador. Eso podría dañar tanto la llave que el ordenador.

3. Empezar NiceLabel. Una ventana de advertencia va a abrirse.
4. Presionar el botón **Administrar la licencia**. La ventana *Administrar la licencia* se abrirá.
5. Seleccionar **Activar el paquete** y hacer clic en **Siguiente**.
6. Seleccionar *Llave Hardware* y hacer clic en **Siguiente.** Una nueva ventana **Administrar la licencia** se abrirá mencionando toda la información relativa a la llave electrónica de NiceLabel.
7. Presionar el botón **Finalizar** y el programa informático de NiceLabel empieza en método activado.

Nota: Con una impresora serial no es necesario conectar a la llave: los conectores no son compatibles. Conectar siempre una impresora

serial a un puerto serial y la llave electrónica al puerto paralelo. La impresión no se hace a través de la llave.

Activar NiceLabel con una llave USB



Para activar NiceLabel con una llave USB, proceder así como sigue :

1. Conectar la llave USB en un puerto USB disponible.
2. Empezar a NiceLabel. Una ventana de advertencia va a abrirse
3. Hacer clic en el botón **Administrar la licencia**. La ventana *Administrar la licencia* se abrirá.
4. Seleccionar **Activar el paquete** y hacer clic en **Siguiente**.
5. Seleccionar *Llave Hardware* y hacer clic en **Siguiente.** Una nueva ventana **Administrar la licencia** se abrirá mencionando toda la información relativa a la llave electrónica de NiceLabel.
6. Presionar el botón **Finalizar** y el programa informático de NiceLabel empieza en método activado.

2.4.2 Activar la edición único usuario de NiceLabel

Puede activar NiceLabel automáticamente a través *del Servidor de Activación* o manualmente a través del sitio Web *Activación del número de la llave*.

La activación de NiceLabel en el Web funciona solamente con llave infórmatica de versiones monopuestos o de la red. Si el computador que utiliza NiceLabel no está conectado con el Internet, usted tendrá que abrir la página Web de la activación en un computador con el acceso Internet para obtener la información de la activación.

Antes de comenzar el proceso de la activación del software NiceLabel, consiga familiar con la terminología siguiente:

- **Llave infórmatica**: Secuencia de 25 caracteres proporcionada con el software NiceLabel que consituye le número de serie del software.
- **Número de Registro**: Número único generado durante el proceso de la activación. El número de registro valida la llave infórmatica entrada.
- **Código de Activación**: Publicado en la página Web de activación de NiceLabel. El código de activación activa el software NiceLabel en su computador.

Para activar a NiceLabel proceder así como sigue:

1. Cuando la instalación se termina, empezar a NiceLabel. Una ventana de advertencia va a abrirse.
2. Hacer clic en el botón **Administrar la licencia**. La ventana *Administrar la licencia* se abrirá.
3. Seleccionar **Activar el paquete** y hacer clic en **Siguiente**.


Administrar licencia
Bienvenido al Asistente de Activación del Producto
Este asistente le guiará a través del proceso de activación del producto.
El producto no ha sido aun activado o no se han encontrado licencias válidas. Por favor siga este Asistente de Activación para actualizar su copia del producto o solucionar problemas con su licencia activa.
Por favor, escoga el método de activación del producto:
Llave hardware
Clave de Software de Usuario Unico
Clave de Software de Red
Servidor de licencia de Enterprise Print Manager
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Selección del tipo de activación "llave Infórmatica" con "número de serie"

4. Escoger **Llave de Software de Usuario Unico** y pulsar **Siguiente**.
5. Entrar la información pedida y el número de serie inscrito sobre la llave
6. Luego hacer clic en **Siguiente**, la ventana de *Administrar licencia-Código de activación* va a abrirse.


Administrar licencia
Código de activación
Introduzca el código adquirido de activación.
Por favor introduzca el código de activación del software.Pulse el botón guardar, si quiere guardar los datos de activación en el fichero.
Número de clave
SARW7 ENM4N 2X7NY AUMEP 4AEZG
Número de registro
3JENN QKZ78 YCCQF QM9XN C9XGX
Código de activación
Si tiene on-line conección a internet puede sellecionar el link automático para la activación.
El código de actualización puede ser adquirido a través de la página web.
Activación automatica:
Conectar al servidor de activación
Activación en la página Web:
http://www.nicelabel.com/nlactivation_dlp.html
Guardar datos
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Validación del numéro de la llave

7. Para activar el software automáticamente, hacer clic en **Conectar al servidor de activación** (recomendado).
8. Para activar el software manualmente, hacer clic en el enlace Internet para la página Web de activación. Su Explorador Internet abrirá la página de NiceLabel para la *Activación del número de la Llave*.
    a. Inscribir en "Key number" el número de serie de la llave Informática y en "Registration number" el número de registro, luego entrar toda la información pedida.
    b. Pulsar el botón **Activar** para recuperar el código de activación.

c. Volver de nuevo a la ventana **Administrar la Licencia** y entrar el código de activación en la ventana *Administrar la Licencia - Código de Activación del software.*



Activación en la Web

9. Hacer clic en **Siguiente** y seguir la información proporcionada para completar el proceso de activación.

Nota: Se puede también activar a NiceLabel software, en un ordenador no disponiendo de acceso a Internet. Referirse a las siguientes etapas:

1. Seguir las etapas de uno (1) a cuatro (4) de la sección anterior
2. Escribir el número de serie y el número de registro.
3. Escribir también la dirección Internet de activación.
4. En el ordenador disponiendo de un acceso Internet, abrir la misma página.
5. Entrar el número de série y el le numéro de registro. Inscribir también la otra información pedida.

6. Pulsar el bóton **Activar** para recuperar el código de Activación. Ponerlo por escrito.

Nota: Atención que debe respetarse las mayúsculas y minúsculas en la inscripción de los números de serie y números de registro así como del código de activación.

7. Volver al ordinador en el cual NiceLabel està instalado donde la ventana *Administrar la licencia* està abertia.
8. Entrar el código de Activación.
9. Hacer clic en **Siguiente** y completar el proceso de activación.

2.4.3 Activar la edición de la red de NiceLabel

Se puede activar solamente la edición de la red de NiceLabel con una llave infórmatica de 25 caracteres. No hay edición de la red con llave paralela o USB.

Antes de empezar el proceso de la activación del software NiceLabel, precisamos los términos siguientes:

- **Número de la Llave**: Secuencia de 25 caracteres proporcionada con el software NiceLabel.
- **Número de Registro**: Número único generado durante el proceso de la activación. El número de registro valida el número de la llave infórmatica entrada
- **Código de Activación**: Publicado en el sitio del Web de la activación de NiceLabel. El código de la activación activa el software NiceLabel en su computador.

Para activar la Edición NiceLabel Network, proceder del siguiente modo:

1. Después de haber instalado las partes servidor y clientes de la edición red, lanzar el programa informático NiceLabel a partir del ordenador servidor. No busca licencia válida, presionar el botón **Administrar la licencia.**
2. Seleccionar **Clave de Software de Red** y presionar **Siguiente.**


Administrar licencia
Bienvenido al Asistente de Activación del Producto
Este asistente le guiará a través del proceso de activación del producto.
El producto no ha sido aun activado o no se han encontrado licencias válidas. Por favor siga este Asistente de Activación para actualizar su copia del producto o solucionar problemas con su licencia activa.
Por favor, escoga el método de activación del producto:
Llave hardware
Clave de Software de Usuario Unico
Clave de Software de Red
Servidor de licencia de Enterprise Print Manager
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Seleccionar Activación de la llave de la edición de la red

3. La trayectoria de la localización primaria de la red debe ser igual que la que esta introducida en la instalación (ver el capítulo **instalar el software NiceLabel en el Servidor**) y hacer clic en **Siguiente**.

Nota : Es necesario utilizar siempre el sintaxis UNC cuando se refiere al sitio red. Siempre utilizar el sintaxis\\Servidor\partición\archivo y no el sintaxis con el lector como W:\partición\archivo.


Administrar licencia
Localización de instalación de red
Seleccione localización de instalación de red.
La instalación de red no pudo ser encontrada. Por favor seleccione la localización de red donde el producto fué instalado. También puede especificar una localización de red secundaria (backup), la cual será usada si la localización primaria no es accesible.
Make sure to enter the location in the UNC syntax even if the files are available on the local disk. Do not use the syntax with local or mapped drives.
For example: if you are sharing the folder C:\Application as 'Application' on the computer 'Server', the UNC path to the location is '\\Server\Application'.
Localización de red primaria
\\server\share
Localización secundaria (backup) de red
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Introducción de la Localización Primaria De la Red

4. Entrar la información cliente requerida, el número de la llave y hacer clic en **Siguiente**.
5. Para activar el software automáticamente, presionar el enlace **Conectarse con el Servidor de Activación (recomendado)**.
6. Para activar el software manualmente, presionar el enlace proporcionado para acceder a la página Web de activación. Su Explorador de Internet abrirá la página Web de NiceLabel para la activación del número de la llave.
    a. Incorporar el número de la llave y el número de registro. Incorporar la otra información pedida.
    b. Pulsar **Activar** para recuperar el código de la activación.
    c. Copiar el código de Activación y pegarlo en campo **Código de Activación** en la ventana ***Administrar la licencia – Código de Activación*** del NiceLabel software abierto.


Administrar licencia
Código de activación
Introduzca el código adquirido de activación.
Por favor introduzca el código de activación del software.Pulse el botón guardar, si quiere guardar los datos de activación en el fichero.
Número de clave
SJGYW C5HFS YYR8H AXR3F FKLNG
Número de registro
9RCCG NVR4B 2BK82 EF9P6 DJBQG
Código de activación
Si tiene on-line conección a internet puede sellecionar el link automático para la activación.
El código de actualización puede ser adquirido a través de la página web.
Activación automatica:
Conectar al servidor de activación
Activación en la página Web:
http://www.nicelabel.com/nlactivation_netdlp.html
Guardar datos
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Validación del número de la llave

7. Pulsar **Siguiente** y seguir las pantallas para terminar el proceso de activación.

Nota : Se puede activar el software NiceLabel en un computador que no tiene acceso Internet.

Si el computador donde usted instaló el software NiceLabel no tiene acceso del Internet, hacer el siguiente:

1. Seguir los pasos un (1) a cuatro (4) de la sección anterior.
2. Escribir el número dela llave y el número de registro.
3. Escribir la dirección Internet de la activación
4. El el computador que tiene un acceso Interne, abrir la página de activación en Internet
5. Entrar el número de serie y el número de registro. Entrar la otra información requirida.



Activación en la Web

6. Pulsar el botón **Activar** para recuperar el código de activación

Nota: Atención que debe respetarse las mayúsculas y minúsculas en la inscripción de los números de serie y números de registro así como del código de activación.

7. Volver de al ordenador sobre el cual NiceLabel esta instalado con la ventana *Administrar la licencia* abierta.
8. Entrar el código de Activación.
9. Presionar **Siguiente** y completar el proceso de activación.

2.4.4 Activar el software con la licencia desde Enterprise Print Manager

Enterprise Print Manager (EPM) es una componente de la edición NiceLabel Print Center. EPM guarda las licencias del cliente NiceLabel en su servidor de licencia.

Para activar NiceLabel con la licencia de EPM, proceder así como sigue:

1. Después del a instalación del cliente NiceLabel empezar NiceLabel Pro. Una ventana de advertencia va a abrirse
2. Hacer clic en el botón **Administrar la licencia**. La ventana *Administrar la licencia* se abrirá.
3. Seleccionar **Activar el paquete** y hacer clic en **Siguiente**.


Administrar licencia
Bienvenido al Asistente de Activación del Producto
Este asistente le guiará a través del proceso de activación del producto.
El producto no ha sido aun activado o no se han encontrado licencias válidas. Por favor siga este Asistente de Activación para actualizar su copia del producto o solucionar problemas con su licencia activa.
Por favor, escoga el método de activación del producto:
Llave hardware
Clave de Software de Usuario Unico
Clave de Software de Red
Servidor de licencia de Enterprise Print Manager
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Seleccionar Activación del servidor de licencia Enterprise Print Manager

4. Seleccionar **El servidor de licencia Enterprise Print Manager** y hacer clic en **Siguiente.**
5. Entrar el nombre del servidor Windows donde está instalado el EPM, hacer clic en **Siguiente.**

Si la licencia ha sido obtenida con suceso desde el EPM, las impostaciones de registro del cliente serán cambiadas para mandar todas las informaciones de registro a la localización central en el EPM.

Nota: Cuando se utiliza la licencia desde EPM, los datos de registro pueden ser guardados solo en el EPM, sólo en el Acceso BD local o combinado en las dos localizaciones. Para cambiar las

impostaciones de registro abrir **Herramientas -> Opciones** y hacer el cambio.

Si tu NiceLabel Print Center todavía no está activado, las licencias no están disponibles en el EPM. En primer lugar hay que activar el NiceLabel Print Center, luego los clientes NiceLabel con licencias del EPM. Preparar la llave informática para la activación (25 caracteres) y seguir las instrucciones o consultar la Guía de usuario para NiceLabel Print Center.

2.4.5 Activar clientes adicionales del a red

El cliente Network que ya ha sido activado como servidor para NiceLabel Network està automaticamente activado también. Para activar otros clientes para NiceLabel Network en otros puestos de trabajos proceder asi como siguiente :

1. Instalar NiceLabel Suite en el puesto de trabajo.
2. Lanzar NiceLabel, no busca ninguna licencia valida e abre la ventana *Administrar la licencia*
3. Seleccionar *Llave de la edición Network* y pulsar **Siguiente**.


Administrar licencia
Localización de instalación de red
Seleccione localización de instalación de red.
La instalación de red no pudo ser encontrada. Por favor seleccione la localización de red donde el producto fué instalado. También puede especificar una localización de red secundaria (backup), la cual será usada si la localización primaria no es accesible.
Make sure to enter the location in the UNC syntax even if the files are available on the local disk. Do not use the syntax with local or mapped drives.
For example: if you are sharing the folder C:\Application as 'Application' on the computer 'Server', the UNC path to the location is '\\Server\Application'.
Localización de red primaria
\\server\share
Localización secundaria (backup) de red
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Localización de las licencias de NiceLabel edición de la red

4. Buscar el sitio de la instalación de NiceLabel Network y pulsar en **Siguiente**.

La información de la licencia se copiará desde del servidor.

Nota: Velar por utilizar una sintaxis UNC para el sitio de la red: \\servidor\partición\archivo y no un sintaxis con el vínculo hacia el lector como W:\partición\archivo.

Se activa al cliente NiceLabel Network. La versión completa de NiceLabel solo puede funcionar sobre un puesto de trabajo si el servidor NiceLabel dispone de licencias disponibles. Si se utilizan todas las licencias, NiceLabel funciona en método Demo hasta a esto que un cliente NiceLabel se desconecta.

2.5 NiceLabel Método DEMO

Si el programa informático no ha sido activado después de su instalación. NiceLabel funciona en método DEMO pero implica las siguientes limitaciones:

- Sesión limita la impresión a cinco (5) etiquetas.
- Solo un campo variable definido sobre la etiqueta podrá exportarse (hacia un Pocket NiceLabel, sobre SAP, en la memoria de la impresora y todos los tipos de exportación.)
- Carácteres aleatorios sustituirán a los valores de datos de los objetos de la etiqueta.
- Siguiendo utilizando a NiceLabel en método DEMO, corren el riesgo de ser personas cuyo derecho ha prescrito.

Para salir del método DEMO, activar su Programa NiceLabel.

2.6 Instalación de las actualizaciones de NiceLabel

Se puede acualizar NiceLabel de varias maneras.

- O una actualización dentro de una versión, por ejemplo de la 5.**0.0** a la 5.**1.0** (actualización menor)
- Sea la actualización a partir de una versión previa a la actual, por ejemplo de la **4**.1.0 a la **5**.0.0 (actualización mayor).

- O sea una actualización de una Edición de NiceLabel hacia una Edición más potente por ejemplo de NiceLabel Pro hacia NiceLabel Suite.

2.6.1 Instalar la actualización menor de NiceLabel

Se trata de una actualización de una molienda antigua de NiceLabel hacia una molienda más reciente. Por ejemplo de NiceLabel 5.0.0, hacia la última molienda de 5.x.x. antes de realizarlo comprobar:

- Que los archivos NiceLabel estan salvaguardos.
- Que la versión existente sobre su PC no esta suprimada.
- Cuál es la Edición de NiceLabel que poseen.

Nota: El nombre de la Edición de NiceLabel utilizada se encuentra, o sobre la etiqueta de caja del CD o abriendo el Programa de NiceLabel en el mená Ayuda/ Acerca de...

Para actualizar una molienda de NiceLabel proceder así como sigue :

1. Cerrar a NiceLabel sobre su ordenador de oficina.
2. Desactivar el antivirus del ordenador.
3. Instalar la nueva molienda en el mismo expediente que la antigua. La nueva molienda sustituirá al antigua.
4. Seguir las consignas.

2.6.2 Instalar la actualización mayor de una Versión de NiceLabel

En este caso, se trata de una actualización de una versión antigua de NiceLabel hacia una versión más reciente. Por ejemplo de NiceLabel 4.x.x, hacia la última versión de 5.x.x. antes de realizarlo comprobar:

- Que los archivos NiceLabel estan salvaguados.
- Que no se suprime la versión existente sobre su PC.
- Cuál es la Edición de NiceLabel que poseen.

Nota El nombre de la Edición de NiceLabel utilizada se encuentra, o sobre la etiqueta de caja del CD o abriendo el Programa de NiceLabel en la carta Ayuda/ Acerca de...

Para actualizar una versión del Programa proceder así como sigue:

1. Cerrar a NiceLabel sobre su ordenador de oficina.
2. Desactivar el antivirus del ordenador

Nota: Con una Edición Network, comprobar que se desconectan a todos los clientes.

3. Insertar el CD NiceLabel en el lector CD
4. Instalar la nueva versión de la antigua Edición. Por ejemplo sobre un NiceLabel Pro 4.1.x, realizar la actualización sobre un NiceLabel Pro 5.x.x.
5. Seguir las consignas.

2.6.3 Instalar la actualización de una Edición de NiceLabel

Este tipo de actualización permite obtener una Edición de NiceLabel más potente. Por ejemplo permite pasar de un NiceLabel Express a un NiceLabel Pro o un NiceLabel Pro a un NiceLabel Suite.

Antes de de empezarla, de velar a:

- Salvaguardar los archivos NiceLabel.
- Cerrar NiceLabel y todos los otros programas informáticos sobre el PC.
- No suprimir la edición NiceLabel existente.

Para la actualización, proceder así como sigue:

1. Insertar el CD NiceLabel en el lector CD.
2. Instalar la nueva edición (Pro o Suite) sobre el ordenador. Seguir las instrucciones como para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalación de NiceLabel**
3. Seguir las instrucciones.

Nota: Activar la nueva Edición de NiceLabel desde de la recepción del paquete de la actualización. La nueva edición no puede funcionar mientras que no esta activada.

2.7 Instalar la actualización de NiceLabel Network

Se pueden efectuar distintos tipos de actualización de NiceLabel Network:

- Sea una actualización al interior de una versión, por ejemplo de la molienda 5.**0.0** a la 5.**1.0**
- Sea la actualización de una versión previa por ejemplo de la **4**.1.0 a la **5**.0.0
- O actualización de la edición único usuario (licencia de uno usuario) a una edición de la red con cinco usuarios o más.

2.7.1 Instalar una actualización minor de NiceLabel Network

Se trata de una actualización de una molienda antigua de NiceLabel Network hacia una molienda más reciente. Por ejemplo de NiceLabel 5.0.0, hacia la última molienda de 5.x.x. antes de realizarla comprobar:

- Que los archivos NiceLabel estan salvaguardos.
- Que la versión existente sobre su servidor y sus puestos de trabajo no esta suprimada.

Nota: El nombre de la Edición de NiceLabel utilizada se encuentra, o sobre la etiqueta de caja del CD o abriendo el Programa de NiceLabel en la carta Ayuda/ Acerca de...

Para instalar una nueva molienda en el servidor y en los puestos de trabajos, proceder así como sigue.

1. Cerrar a NiceLabel y todos los otros programas en el servidor y los puestos de trabajo.
2. Desactivar el antivirus
3. Insertar el CD NiceLabel en el lector CD-ROM sobre uno de los puestos de trabajo cliente NiceLabel.

Nota: Comprobar que todos los clientes están desconectados antes de realizar la actualización.

4. Instalar la nueva versión en el ordenador Servidor. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar NiceLabel en el Servidor**.

5. Instalar la nueva versión en todos los puestos de trabajo. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar NiceLabel en el puesto de trabajo.**

2.7.2 Instalar la actualización de una versión de NiceLabel Network

En este caso, se trata de una actualización de una versión antigua de NiceLabel Network hacia una versión más reciente. Por ejemplo, de NiceLabel 4.x.x hacia la última versión de 5.x.x. Antes de realizarlo comprobar:

- Que los archivos NiceLabel estan salvaguados.
- Que no se suprime la versión existente sobre su servidor y sus puestos de trabajo.

Nota: El nombre de la Edición de NiceLabel utilizada se encuentra, o sobre la etiqueta de caja del CD o abriendo el Programa de NiceLabel en la carta Ayuda/ Acerca de...

Para instalar una nueva versión de NiceLabel en el servidor y en los puestos de trabajos proceder así como sigue:

1. Cerrar a NiceLabel y todos los otros programas en el servidor y los puestos de trabajo.
2. Desactivar el antivirus.

Nota: Comprobar que todos los clientes estan desconectados antes de realizar la actualización

3. Instalar la nueva versión en el ordenador Servidor. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar NiceLabel en el Servidor**.
4. Instalar la nueva versión en todos los puestos de trabajo. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar NiceLabel en el puesto de trabajo.**

2.7.3 Instalar la actualización de NiceLabel Network a partir de una edición único usuario

Cuando usted realiza una actualización de la red de una edición uno usuario, usted desea aumentar por ejemplo de una edición NiceLabel Pro monopuesto a una edición NiceLabel de la red.

Antes de que usted mejora su software NiceLabel, comprobar que :

- Los archivos de NiceLabel estan salvaguados
- **Suprimir** la edición existente en su ordenador de oficina

Después proceder así como sigue :

1. Insertar el CD de NiceLabel en el lector CD-ROM
2. Desactivar el antivirus
3. Instalar la nueva edición de la red en el ordenador servidor. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar a NiceLabel en el Servidor.**
4. Instalar la nueva edición en todos los puestos de trabajo. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar NiceLabel en el puesto de trabajo.**

2.8 Activación de las actualizaciones de NiceLabel

2.8.1 Activación de una actualización minor de NiceLabel

En la actualización de una molienda de NiceLabel para la misma edición, por ejemplo de un NiceLabel Pro versión 5.x.1 hacia un NiceLabel Pro versión 5.x.2, el programa informático permanece activado. Comprobar que la instalación se hace en el mismo expediente que la molienda existente. Seguir las instrucciones del capítulo **Instalación de NiceLabel.**

Nota: Para la Edición Network atención que debe instalarse la parte servidor en el mismo expediente en el servidor utilizado por NiceLabel Network. No será necesario activar al servidor NiceLabel de nuevo, conservará la activación de la molienda anterior.

2.8.2 Activación de una actualización de una Versión de NiceLabel

En la actualización de una versión de NiceLabel para la misma edición, por ejemplo de un NiceLabel Pro versión 4.1.x hacia un NiceLabel Pro versión 5.x.x, será necesario reactivar el programa informático. La nueva versión no se hace sobre la antigua, esto que permitirá trabajar con las dos versiones de NiceLabel, antigua y nueva versión de una misma edición. Seguir las instrucciones dadas para la instalación de NiceLabel al capítulo **Instalación de NiceLabel.**

Etapas requeridas:

1. Cerrar las applicaciones de NiceLabel en curso.
2. No suprimir la versión existente de NiceLabel.
3. Instalar la nueva versión de la edición de NiceLabel que tiene.
4. Si NiceLabel funciona con una llave electrónica, paralela o USB, referirse al capítulo **Activación de NiceLabel.**
5. Activar la nueva edición NiceLabel con el número de actualización de la llave.

Nota: Para realizar la actualización de un NiceLabel versión 4.1.x sobre un NiceLabel versión 5.x.x, es necesario disponer del antiguo número de serie a 25 cifras (de la versión 4.1.x) y del nuevo número de llave a 25 cifras (para la versión 5.x.x). Estos dos números son indispensables para activar la actulización de NiceLabel.

Para activar la nueva versión de NiceLabel, proceder así como sigue :

1. Abrir la versión de NiceLabel recientemente instalada. Una pantalla de *Alerta* se abrirá.
2. Presionar *Administrar la licencia*. La ventana *Administrar la Licencia* se abrirá.

Nota: Si la activación de NiceLabel se realiza inmediatamente después del final de la instalación, seleccionar **Activar el paquete** y presionar **Siguiente**.

3. Seleccionar **Clave informática único usuario** y presionar **Siguiente**. Una nueva ventana *Administrar la Licencia* se abre, implica toda la información relativa a la llave de la antigua versión NiceLabel.

Nota: Si la antigua versión de NiceLabel tenía una llave USB o Paralela, conectar la llave sobre el puerto conveniente, seleccionar **Clave electrónica** y presionar **Siguiente**.

4. Si la antigua versión era protegida por una clave informática, puntear **Administrar la licencia de la clave electrónica actual** y presionar **Siguiente**.



Seleccionar "Administrar la licencia de la llave electrónica actual"

5. En la ventana *Administrar la licencia - Administrar la licencia de la clave informática*, puntear **Actualizar le licencia de la llave** y presionar **Siguiente**.

6. En la ventana *Administrar la Licencia - Código de actualización*, entrar **el número de la actualización** de la llave que su proveedor les dio.
7. Para activar automáticamente el programa informático presionar el enlace **Conectar al Servidor de Activación** (recomandado).
8. Para activar manualmente el programa informático, presionar en enlace proporcionado para acceder a la página de activación en el sitio Internet.
   a. Entrar los datos del usuario y presionar **ACTIVATE**. Una nueva ventana se abre con el Código de Activación generado.
   b. Copiar el Código de Ativación del sitio Internet y pegarlo en el campo **Código de Activación** en la ventana *Administrar la Licencia - Código de Activación* de NiceLabel.



Introducción del número de serie de la actualización de la llave

9. Hacer clic en **Siguiente** y seguir las instrucciones a la pantalla para acabar el proceso de activación.

Nota: Si el ordinador no dispone de un acceso Internet, referirse al capítulo **Activar la edición único usuario** en la Red.

2.8.3 Activación de la actualización de una edición de NiceLabel

En la actualización hacia una edición superior de NiceLabel, por ejemplo de NiceLabel Express hacia NiceLabel Pro, es necesario conservar la edición existente e instalar y activar la nueva edición de NiceLabel. Seguir las etapas idénticas a las de una primera instalación en el capítulo **Instalación de NiceLabel.** Para activar la nueva Edición de NiceLabel, seguir las instrucciones de activación presentes en el capítulo **Activación de la actualización de una versión de NiceLabel.**

Nota: Para realizar la actualización una edición de NiceLabel, es necesario disponer del antiguo número de serie y del nuevo número de llave a 25 cifras. Estos dos números son indispensables para activar la actulización de NiceLabel.

Etapas requeridas:

1. Cerrar las applicaciones de NiceLabel
2. Instalar la nueva edición de NiceLabel
3. Activar la nueva edición NiceLabel con el número de serie de actualización de la llave.

2.8.4 Activar la actualización de una versión NiceLabel Network

En la actualización de una versión de NiceLabel network, pasabamos de una antigua versión network, por ejemplo NiceLabel 4.x.x a la última versión 5.x.x.. Resumen de las etapas requeridas:

1. Salvaguardar todos los archivos NiceLabel.
2. Dejar las versiones red existentes en el servidor y sobre los puestos de trabajo.

Nota El nombre de la Edición de NiceLabel utilizada se encuentra, o sobre la etiqueta de caja del CD o abriendo el Programa de NiceLabel en la carta Ayuda/ Acerca de...

3. Instalar la nueva edición de la red en el ordenador servidor. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar a NiceLabel en el Servidor.**

4. Instalar la nueva edición en todos los puestos de trabajo. Seguir las mismas instrucciones que para una primera instalación. Referirse al capítulo **Instalar NiceLabel en el puesto de trabajo.**
5. Activar la nueva versión de NiceLabel con el número de serie de actualización de la llave.

Nota: Para realizar la actualización de un NiceLabel versión 4.1.x sobre un NiceLabel versión 5.x.x, es necesario disponer del antiguo número de serie a 25 cifras (de la versión 4.1.x) y del nuevo número de llave a 25 cifras (para la versión 5.x.x). Estos dos números son indispensables para activar la actulización de NiceLabel.

Para activar la nueva versión de NiceLabel Network, proceder del siguiente modo:

1. Abrir la última versión NiceLabel instalada, en el servidor o sobre uno de los ordenadores cliente. Una ventana de Alerta se abrirá.
2. Presionar Administrar la licencia. La ventana Administrar la Licencia se abrirá.

Nota: Si se activa a NiceLabel inmediatamente después de la instalación, seleccionar **Activar el paquete** y presionar **Siguiente**.

3. Seleccionar **Llave informática Network** y presionar **Siguiente**. Una nueva ventana *Administrar la Licencia* se abre. Indica el sitio de la instalación red.
4. Entrar el camino del sitio de la red primaria, el mismo que aquél entrado para la instalación (ver el capítulo **Instalar a NiceLabel en el Servidor**) y presionar **Siguiente**.

Nota: Es necesario utilizar siempre el sintaxis UNC cuando se refiere a la localización de la red. Siempre utilizar el sintaxis \\Servidor\compartición\archivo y no el sintaxis con el lector como W\ compartición\archivo


Administrar licencia
Localización de instalación de red
Seleccione localización de instalación de red.
La instalación de red no pudo ser encontrada. Por favor seleccione la localización de red donde el producto fué instalado. También puede especificar una localización de red secundaria (backup), la cual será usada si la localización primaria no es accesible.
Make sure to enter the location in the UNC syntax even if the files are available on the local disk. Do not use the syntax with local or mapped drives.
For example: if you are sharing the folder C:\Application as 'Application' on the computer 'Server', the UNC path to the location is '\\Server\Application'.
Localización de red primaria
\\server\share
Localización secundaria (backup) de red
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Introducción del sitio primario de la red

5. Entrar los datos cliente pedidos, el número de la llave de actualización y presionar **Siguiente.**
6. Para activar automáticamente el programa informático, presionar el enlace **Conectarse al Servidor de Activación** (recomendado.)
7. Para activar manualmente el programa informático, presionar el enlace Internet proporcionado para la página Internet de activación. El explorador Internet abrirá el sitio Web de NiceLabel en la página de Activación de las actualizaciones.
    a. Entrar el número de la llave y el número de registro. Entrar la otra información pedida.
    b. Presionar el botón **Activate** para recuperar el código de Activación.
    c. Copiar el código de Activación y pargarlo en el campo **Código de Activación** en la ventana *Administrar la Licencia - Entrar el antiguo número de clave de NiceLabel*.



Validación del número de la llave

8. Hacer clic en **Siguiente** y seguir las instrucciones a la pantalla para acabar el proceso de Activación

Nota: Si el ordinador no dispone de un acceso Internet, referirse al capítulo**Activar la edición de la red de NiceLabel.**

2.8.5 Activar una actualización de una Edición único usuario en una Edición NiceLabel Network

Cuando se efectúa la actualización de una Edición único usuario sobre una Edición NiceLabel Network, por ejemplo de un NiceLabel Pro edición único usuario sobre una edición NiceLabel Suite Network, es necesario suprimir la edición antigua e instalar la nueva edición red sobre el ordenador servidor y sobre todos los puestos de trabajo. Seguir las instrucciones otorgadas para una primera instalación. Referirse a los capítulos **Instalar a NiceLabel en el Servidor** e **Instalar NiceLabel sobre el puesto de trabajo.**

Para activar la nueva edición NiceLabel Network, seguir las instrucciones otorgadas para la activación en los capítulos **Activar una Edición NiceLabel Network** y **Activar puestos de trabajo Network complementarios.**

Resumen de las etapas requeridas:

1. Salvaguardar todos los archivos NiceLabel.
2. Suprimir la edición NiceLabel existente del ordenador de oficina.
3. Instalar el programa informático NiceLabel Network en el servidor y sobre los puestos de trabajo.

Nota: Comprobar que todos los clientes se desconectaron antes de instalar la edición NiceLabel Network.

4. Activar la nueva edición NiceLabel Network (servidor y cliente) con el nuevo número de llave Network.

2.8.6 Activar un pack de licencias NiceLabel Network

Con un pack de licencias NiceLabel Network se pueden añadir licencias usuarios a una Edición NiceLabel Network ya instalada añadiendo 10, 20 ó 50 usuarios simultáneos. Para añadir licencias usuarios red, es necesario activar la edición Network con la llave informática del Pack de licencias NiceLabel Network comprado.

Para actualizar la Edición NiceLabel Network con las licencias usuarios suplementarias, proceder del siguiente modo:

1. Abrir a NiceLabel sobre el ordenador servidor o sobre un puesto cliente.
2. Presionar *Administrar la licencia*, la ventana Administrar la licencia se abre.
3. Puntear **Administrar la licencia de la clave informática actual** y presionar **Siguiente**.



Seleccionar Administrar la Licencia actual

4. En la ventana *Administrar la licencia - Administrar la licencia Network* - Puntear **Añadir licencias Network** y presionar **Siguiente**.


Administrar licencia
Administrar licencia de red
Seleccionar acción
Por favor seleccione su acción.
Añadir licencias de red
Esto iniciará el proceso de añadir licencias de red. El usuario debe tener un pack de licencia válido para finalizar con éxito el proceso de actualización.
Actualizar licencia de red
Esto iniciará el proceso de actualización de licencias de red. El usuario debe tener un número de actualización válido para finalizar con éxito el proceso de actualización.
Get Pocket PC edition software key
User of current license is entitled for one free CAL of Pocket PC software edition. This action will open a WEB page, where the software key can be acquired.
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Seleccionar Añadir Licencias de la Red

5. En la ventana *Administrar la Licencia - Número de llave Licencia Pack*, entrar **el Número de la llave del Pack** de licencias comprado.
6. Para activar automáticamente el programa informático, presionar el enlace **Conectarse al Servidor de Activación** (recomandado).
7. Para activar manualmente el programa informático, presionar el enlace Internet proporcionado para la página Internet de activación. El explorador Internet abrirá el sitio Web de NiceLabel a la página de Activación de las actualizaciones.
    a. Entrar el número de la llave y el número de registro. Entrar la otra información pedida.
    b. Presionar el botón **Activate** para recuperar el código de Activación.
    c. Copiar el código de Activación y pegarlo en el campo Código de Activación en la ventana *Administrar la Licencia - Entrar el antiguo número de llave de NiceLabel.*
8. Presionar **Siguiente** y seguir las instrucciones a la pantalla para terminar el proceso de activación.

Nota: Si el ordinador no dispone de un acceso Internet, referirse al capítulo **Activar la edición de la red de NiceLabel.**

2.9 Registro de NiceLabel

Al final del proceso de activación, tomar el tiempo de llenar el formulario de registro. El registro no es obligatorio, pero permite beneficiarse de las siguientes ventajas:

- Un acceso gratuito a los descargamientos y a las actualizaciones de NiceLabel
- Los correos técnicos gratuitos relativos a los nuevos productos.
- Un soporte técnico rápido

3. Diseño e impresión de etiquetas

En este capítulo, veremos cómo diseñar e imprimir las etiquetas con NiceLabel Pro. Todos los ejemplos bajo oyen la utilización de una impresora a transferencia térmica y de un piloto NiceDriver.

Las impresiones de pantalla de este capítulo muestran la visualización por defecto de la interfaz usuario de NiceLabel. Cada usuario puede adaptar la interfaz a su conveniencia según dos métodos predefinidos Básico o Avanzado. El método Básico solo indicará las opciones esenciales en las cajas de diálogo y el método Avanzado indica todas las funcionalidades disponibles con el programa. Se puede oscilar de un método presionando “Básico” o “Avanzado” en las cajas de diálogo o adoptando un método por defecto en las Preferencias de la aplicación.

Para comenzar, abrir a NiceLabel Pro. He aquí la interfaz por defecto de NiceLabel Pro.


Barra de herramientas
Barra de herramientas texto
Caja de Herramientas
Herramientas de Alineación
Dealer DEMO Copy - Not for resale! - NiceLabel Pro - [Etiqueta1]
Archivo Editar Vista Objeto Datos Transformaciones Herramientas Ventana Ayuda
Imprimir Zoom Vista Variables Base de Datos
Arial
10
X: 0.00 Y: 0.00
\\Nt01\Canon PIXMA iP3000 (Wir

Ventana de trabajo

3.1 Diseño de una etiqueta básica

En esta sección, veremos cómo diseñar un archivo de etiqueta simple, implicando objetos fijos o variables. Los objetos variables pueden recuperar valores procedente de varias fuentes. Veremos cómo:

a. Suministrar valores de objeto a partir de introducción teclado.

b. Obtener valores de objeto de una base de datos.

c. Previsualizar la etiqueta a la pantalla.

d. Imprimir la etiqueta.

La etiqueta creada se asemejará a eso:



Etiqueta básica

3.1.1 Crear una etiqueta básica

Para crear una etiqueta básica, proceder así como sigue:

1. Abrir NiceLabel (Pro o Express).
2. Seleccionar **Nuevo** en el menu **Archivo** o pulsar el icono en la barra de herramientas. Cada vez que crea una nueva etiqueta, un asistente empieza para ayudarle a adaptar la etiqueta y a conectar la impresora.

Nota: Se puede abandonar al asistente en cualquier momento y aceptar los parámetros por defecto presionando **Finalizar**

Seleccionar una impresora

1. Seleccionar la impresora que debe utilzarse con esta etiqueta.

Nota: Si su impresora no està en la lista, consultar el capítulo **Instalar el piloto de** la impresora para las instrucciones de instalación.


Asistente de configuración de etiqueta
Seleccionar Impresora
Por favor, seleccione la impresora que desea usar con esta etiqueta
Elija la impresora que va a usar para esta etiqueta.
Avery 64-05 RFID
Propiedades...
Siempre usar impresora por defecto
Impresión a doble-cara
Ud. puede cambiar las configuraciones especificas de la impresora pulsando el botón 'Propiedades'.
Abrir el diálogo de opciones avanzadas
No usar el asistente la próxima vez
Ayuda
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Seleccionar una impresora

2. Presionar **Siguiente**.

Definir las dimensiones de la etiqueta y de la página

1. Para defenir el stock (formato) de la etiqueta, hacer su elección en la ventana **Configuración de etiqueta**.
2. Pulsar **Sigiuente**. Una nueva ventana se abre, permite definir manualmente las dimensiones de la etiqueta.
3. Abandonar el opción *Tamaño de la Página* sobre el “Definidos por el usuario” por defecto y comprobar **Tamaño Automático**.
4. Hacer clic en **Siguiente.** Una nueva ventana se abre.
5. Seleccionar la orientación de la etiqueta y la dirección de impresión.



Compaginación de la etiqueta

6. Pulsar **Siguiente**. Una nueva ventana se abre.
   Entrar *10* para anchura de etiqueta y *7* para altura de etiqueta.

Nota: Las cajas de diálogo son diferentes para las impresoras a transferencia térmica y las impresoras de oficina.



Dimensiones de la etiqueta

Nota: Para modificar la unidad de medida y pasar de centímetros en pulgadas, pulsar sobre el botón bajo la reseña de etiqueta.

7. Pulsar **Finalizar**. Una nueva etiqueta vacía se abre.

Entrar un texto fijo

1. Pulsar

en la *Caja de Herramientas*. El cursor del texto aparece a la pantalla.



Cursor para objeto fijo

2. Conducir el cursor sobre la etiqueta al sitio deseado para el objeto texto y pulsar sobre el botón del ratón. La caja de diálogo con las propiedades del objeto va a abrirse.
3. Entrar el texto "SAMPLE" y presionar **Aceptar**.



Entrar el contenido del objeto texto.

4. Hacer clic en el objeto texto para seleccionar el objeto.
5. Modificar la fuente del objeto texto utilizando la barra de Herramientas Texto.

   Eligir la fuente Arial Tamaño 28 y el Estilo Gordo.



Utilizar las herramientas de formato en la caja de herramientas Texto

6. Para modificar la posición y el tamaño del objeto Texto, seleccionarlo y extraerlo con el ratón sobre la posición deseada.

La pantalla evidenciará eso:



El objeto texto se coloca sobre la etiqueta.

Insertar un Código de barras

Ahora para añadir un Código de barras 128 fijo sobre la etiqueta:

1. Presionar el bóton Código be Barras 

en la *caja de herramientas*
2. Desplazar el cursor sobre la etiqueta al sitio deseado para el objeto código de barras y presionar el botón del ratón.
3. La caja de diálogo de las propiedades del objeto se abre.
4. Entrar el valor 1234567890 para « Datos de código de barras».
5. Presionar **Definir**.

   La caja de diálogo del Código de Barras se abre.
6. Garantizar que el código de barras 128 se selecciona en la lista luego pulsar sobre **Aceptar**.



Seleccionar el tipo de código de barras

7. Pulsar **Finalizar** para volver a la etiqueta.
8. Para modificar la posición del código de barras, seleccionarlo y extraerlo con el ratón sobre la posición deseada.
9. Para modificar el tamaño del objeto, extraer contra los punados (pequeños rectángulos que rodean el objeto cuando se selecciona). La etiqueta debe parecerse ahora a esto :



Etiqueta con objetos texto y código de barras

Insertar una imagen

NiceLabel puede utilizar gráficos a los formatos BMP, PCX, GIF, WMF, JPEG, etc. GIF, WMF, JPEG, etc.

1. Para insertar una imagen, presionar

en la **Caja de Herramientas**.
2. Colocar el cursor al lugar deseado sobre la etiqueta y presionar el botón del ratón.
3. Lo caja de diálogo **Abrir** se abre permitiendo recorrer el disco duro para buscar una imagen. En el archivo Sample Graphics seleccionar la imagen LEISURE. WMF. Cliquar **Abrir**.

La pantalla aparecerá así:



Etiqueta con objetos texto, códigos de barras e imagen

Utilizar las Herramientas de dibujo

Ahora coloquemos una línea para separar un objeto texto de los otros objetos y un marco en torno a la imagen.

1. Escoger el icono

en la **Caja de Herramientas** y desplazar el cursor en el punto deseado para la salida de la característica.
2. Presionar y mantener insertado el botón del ratón durante el dibujo de la característica. Desplazar el ratón al cabo de la línea y aflojar el botón. La línea se coloca sobre la etiqueta.

3. Presionar el icono 

en la **Caja de Herramientas** y colocar el ratón en la esquina superior izquierda de la imagen.
4. Pulsar y mantener el botón mientras que se este el rectángulo hacia la esquina inferior derecha de la imagen.
5. Para modificar el grosor de una característica vertical u horizontal, pulsar dos veces sobre el rectángulo para abrir sus propiedades. Seleccionar el grosor deseado y presionar **Aceptar**.
6. Para modificar el objeto dibujado pulsar dos veces sobre la línea o el rectángulo para abrir la caja de diálogo de sus propiedades.

La etiqueta aparecerá asi:



Etiqueta con objetos fijos

Utilizar las herramientas de alineación

Ahora que los objetos se colocan sobre la etiqueta, se puede comprobar si se alinean horizontalmente. Utilizar para eso la barra de herramientas de alineación situada sobre el lado derecho de la ventana de trabajo.

Proceder así como sigue:

1. Seleccionar todos los objetos de la etiqueta.

Nota: El primer objeto seleccionado determina la orientación de alineación de los otros objetos.

2. Elijir la flecha de selección en la caja de herramientas y rodear todos los objetos para seleccionarlos.



Seleccionar los objetos sobre la etiqueta

3. En la caja de herramientas de alineación a la derecha, pulsar en el icono para guardar los objetos.
   Los objetos seleccionados van a colocarse en el centro de la etiqueta.

Nota:	Otros comandos de alineación estàn disponibles en esta barra de herramientas.

Nota	Se pueden también ajustar los objetos a la rejilla de la etiqueta. La opción *Instantaneo a cuadricula* está disponible en el menú *Vista*.

Registrar una etiqueta

Registrar regularmente su trabajo, siguiendo las siguientes etapas:

1. Seleccionar el icono .
2. Entrar el nombre de la etiqueta, aqui entrar 'label'.
3. El nombre de la etiqueta aparece en el título del programa.

Nombre de la etiqueta en el título del programa

Vista preliminar y impresión de la etiqueta

Antes de imprimir la etiqueta, se puede utilizar la vista preliminar de impresión para simular la salida sobre la pantalla.

Simular la impresión de 10 etiquetas a la pantalla para verificar compaginación y el proceso de impresión.

1. Pulsar el icono Imprimir en la **Caja de Herramientas** o seleccionar el comando **Imprimir** en el menú *Archivo*. La caja de diálogo *Imprimir* aparece.



Caja de diálogo de Impresion/Vista preliminar de impresión

2. Entrar *10* en la *Cantidad de etiquetas* y pulsar el botón **Vista Previa**. NiceLabel va a cerrar la caja de diálogo y simular la producción de 10 etiquetas a la pantalla.

Nota: Se puede elijir la cantidad de etiquetas o la cantidad de paginas. Una pagina puede comportar una o numerosas etiquetas puede implicar uno o más etiquetas que se arreglan sobre la página en columnas o hileras. Si una página implica 8 étiquetas, una cantidad de 10 páginas dará 80 etiquetas.

Cuando la vista preliminar corresponde realmente a lo que desean imprimir, con valores correctos, ustedes pueden proceder a una verdadera impresión. Proceder entonces así como sigue:

1. Pulsar el icono

en la **Caja de Herramientas**. La caja de diálogo *Imprimir* aparece.
2. Entrar 15 para la *Cantidad de etiquetas* y Pulsar **Imprimir**. Su impresora va a producir 15 etiquetas.

Not in

Not in

Nota: Para facilitar el proceso de impresión y volverlo más seguro, se puede imprimir con la aplicación NicePrint o el formulario generado con NiceForm. Para más información referirse al capítulo **Otras Aplicaciones**.

3.1.2 Añadir campos variables a une etiqueta de base

Para imprimir etiquetas implicando campos variables de una etiqueta, NiceLabel propone distintos campos variables (contadores, campos fecha y hora, datos entrados por el operador a partir del teclado) utilizables con el texto, gráficos o códigos de barras.

Para este ejemplo, creabamos una nueva etiqueta. Las etapas siguientes explican cómo crear una etiqueta que implica un campo de introducción de datos, un contador y un código de barras. Los títulos de las pantallas siguientes se añadieron separadamente



La etiqueta de izquierda es la que aparece a la pantalla en método de diseño. Los dos otros son los que aparecen en la vista previa antes de la impresión.

Crear campos variables con entrada teclado

El contenido de esté campo puede variar de una impresión al otra. Antes de imprimir la etiqueta, entrar el valor de este campo.

1. Pulsar la pequeña flecha al lado del icono

en la caja de herramientas para indicar la lista de los tipos de variables disponibles.
2. Seleccionar **Nuevo Imput de teclado** en la lista y hacer clic en la etiqueta al sitio deseado para este objeto. Una caja de diálogo con el Asistente Variable se abre.



Crear una nueva variable entrada teclador

3. "Entrar el numeró del producto" para la opción *Texto de "pregunta" para esta variable*.
4. Pulsar **Finalizar**. El cursor se transforma en una flecha con un objeto texto.
5. Hacer clic en la etiqueta al lugar deseado para esté campo.
El objeto texto colocado sobre la etiqueta se enlace con la nueva variable.

Note: Si entran el valor 'ABC123 ' para la variable, el objeto texto enlazado a esta variable indicará el mismo valor.

Crear campos variables de datos serializados

Ahora creamos un campo contador. El valor del campo variable se incrementará automáticamente de une sobre cada etiqueta.

1. Pulsar la flecha al lado del icono

en la caja de herramientas para indicar la lista de los tipos de variables disponibles.
2. Seleccionar **Nuevo Contador** en la lista.
3. Una caja de diálogo con las propriedades del contador se abre.



Crear un campo variable nuevo Contador

4. Dejar todo por defecto de talle manera que el contador empezará siempre a 1 y se incrementará de 1 a cada etiqueta
5. Cliquar **Finalizar**
6. Pulsar sobre la etiqueta al sitio deseado para esté contador.
   La nueva variable està enlazada con el objeto texto sobre la etiqueta.

Nota: En nuestro caso, el incremento sera de 1 pero se pueden también definir otros niveles de incremento.

Crear campos variables Fecha y Hora

Este campo variable puede llenarse automáticamente con la fecha y la hora proporcionadas por el reloj del ordenador o por las de la impresora (para los modelos de impresoras compatibles).

1. Pulsar la flecha al lado del icono

en la caja de herramientas para indicar la lista de los tipos de variables disponibles.
2. Seleccionar **Nuevo campo de Datos** en la lista. La caja de diálogo con las propiedades de la fecha se abre.



Crear un nuevo campo variable Fecha

3. Dejando todo por defecto, la fecha aparecerá en la etiqueta al formato definido por su sistema Windows®.

Para colocar una hora sobre la etiqueta, proceder así como sigue:

1. Pulsar la flecha al lado del icono

en la caja de herramientas para inidicar la lista de los tipos de variables disponibles.
2. Seleccionar **Nuevo Campo de Tiempo (hora)** en la lista.
3. Pulsar en **Finalizar**
4. Pulsar en la etiqueta al lugar deseado para esté contador.

   La nueva variable està enlazada al objeto texto de la etiqueta.

Los campos Fecha y Hora se ponen al día en la vista previa o la impresión de la etiqueta. En este ejemplo los valores proceden del reloj del sistema de ordenador.

Utilizar las opciones Prefijo o Sufijo

Se puede añadir un prefijo o un sufijo a cada campo variable de la etiqueta. Seran añadidos al valor al momento de la vista previa y de la impresión de la etiqueta.

1. Pulsar la flecha al lado del icono

en la caja de herramientas para indicar la lista de tipos de variables disponibles.
2. Seleccionar **Nuevo Input de teclado** en la lista.
3. Una caja de diálogo de las propridedades de la variable se abre.
4. Entrar el texto 'Entrar el peso del producto' para la opción *Texto de “pregunta” para esta variable*. Para los caracteres autorisados, puntear Numérico y cliquee **Siguiente**.
5. Entrar ' kg' para la opción **Sufijo**

Definición del sufijo de la variable

6. Pulsar **Finalizar**. Pulsar la etiqueta al lugar deseado para esté entrada.

7. El objeto texto està situado en la etiqueta y atado a la nueva variable. Al momento de la prevista y de la impresión de la etiqueta, el sufijo “ kg” será añadido a la derecha de la valor entrada.

3.1.3 Modificar los parámetros de la impresora

Al principio del diseño de la etiqueta, NiceLabel pide a qué impresora se conectará esta etiqueta. Cada archivo de etiqueta conserva los parámetros de la impresora cuyo piloto se selecciona para la etiqueta.

Por ejemplo, si es necesario modificar la velocidad de impresión y la negrura, proceder así como sigue:

1. Pulsando el Archivo – Propriedades de la impresora – una ventana que implica los parámetros de la impresora se abre.
2. Abrir el uñero Opciones
3. Cambiar las opciones de **Velocidad** y **Negrura**.
4. Pulsar **Aceptar**.
5. Registrar la etiqueta presionando en la barra de herramientas o seleccionando el comando **Registrar** en el menú *Archivo*.



Propriedades del piloto de la impresora

Nota: Todos los cambios efectuados en la caja de diálogo de los parámetros de la impresora se registrarán con la etiqueta y se aplicarán a las impresiones futuras.

Se pueden también modificar los parámetros de la impresora justo antes de imprimir la etiqueta.

1. Seleccionar el opción **Imprimir** en el menú Archivo.
2. Ir sobre el uñero Impresora. Este bisel permite modificar la impresora justo antes del principio de la impresión, pero permite también modificar parámetros de la impresora como la velocidad, la negrura y la dirección de impresión.

Nota: Las modificaciones en el uñero Impresora no serán registrados en la etiqueta pero solamente utilizados al momento de la impresión.

3.2 Enlazar una etiqueta con bases de datos texto

Las bases de datos Texto son archivos textos que contienen los valores de datos utilizables para los objetos variables de una etiqueta. La base de datos texto no es una verdadera base de datos. Contiene los valores de datos pero no la información relativa a la estructura de los datos, el nombre de los campos y las longitudes máximas de los campos. Es necesario pues proporcionar esta información de antemano para que NiceLabel pueda utilizar los datos procedente de este tipo de base.



La etiqueta en método diseño (a la izquierda) y la reseña de las cinco etiquetas que contienen los datos de la base de datos

3.2.1 Conectar a una base de datos

NiceLabel propone a un Asistente de bases de datos que les guia por etapas para conectar la base de datos a la etiqueta. Proceder así como sigue:

1. Pulsar

en la barra de herramientas.

2. Cliquar en **Examinar** y seleccionar la base de datos texto "C:\Program Files\EuroPlus\NiceLabel4\Samples\Database\data.txt".

Asistente de la Base de datos
Base de Datos y Tabla
Por favor, seleccione el tipo de Base de Datos y Tabla que desea usar
Por favor, seleccione el tipo de Base de Datos:
Fuente de datos del fichero (DBASE,ACCESS...)
Base de Datos existente (ODBC)
Por favor examine la tabla de Base de datos que quiere usar!
Examinar
Busque la tabla conteniendo los datos de etiqueta. El Asistente le ayudará a hacer una conexión a los campos de la tabla y transferir sus valores a los objetos de la etiqueta.
Ayuda
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Selección de la base de datos texto

3. Pulsar **Siguiente**.

Nota: En la primera conexión a la base de datos, es necesario definir la estructura de la base de datos. Seguir con la sección siguiente.

3.2.2 Dar un Formato a los datos con el Asistente de fichero texto

Puesto que los archivos texto no contienen información de estructura como las verdaderas bases de datos, es necesario definir la estructura de los campos y de sus datos. En la reutilización de la misma base de datos texto, no será necesario redefinir esta estructura.

1. Elegir el tipo de datos para la base de datos elegida. Los campos se alinean en columnas, por lo tanto es necesario elegir la opción **Longitud Fija**.


Asistente de ficheros de texto
Eliga tipo de dato
Eliga el tipo de dato que mejor describa su dato.
Tipo de datos
Delimitado - Caracteres separan cada campo.
Fijo - Los campos están alineados en columnas.
Usar primera linea como cabezera de fila
Início importación a fila: 1
Vista previa del fichero C:\Program Files\EuroPlus\...\Samples\Database\data.txt
1 NiceLabel 1 Label design and printing
2 NiceForm 2 Data-entry application design
3 NiceWatch 3 Data-detection and connectivity
4 NiceData 4 Database management
5 NiceMemMaster 5 Font and graphics download
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Definir el tipo de base de datos texto

2. Pulsar **Siguiente**.
3. Definir el tamaño de cada columna colocando una línea separadora ante la segunda y la tercera columna.


Asistente de ficheros de texto
Indique columna de salto
Fije las dimesiones del campo (saltos de columna).
Para CREAR una línea de "salto" (break line), cliquee en la opción deseada.
Para BORRAR una línea de "salto" (break line), haga doble click en la línea.
Para MOVER una línea de "salto" (break line), cliqueela y desplazela.
Vista previa de datos
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
NiceForm 2 Data-entry application design
NiceWatch 3 Data-detection and connectivity
NiceData 4 Database management
NiceMemMaster 5 Font and graphics download
NiceDrivers 6 True Windows thermal-transfer print
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Definir los campos en la base de datos texto

4. Pulsar **Siguiente**.
5. Aceptar los nombres de campos por defecto y pulsar **Siguiente**.
6. Comprobar la estructura de la base de datos texto. Los nombres de los campos y sus tamaños se indican. Hacer clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente.

El enlace con la base de datos està creado y los campos están disponibles sobre la etiqueta.

NiceLabel les trae en el Asistente Base de datos.

3.2.3 Colocar los campos de la base de datos sobre la etiqueta

El Asistente se abre entonces la caja de diálogo que contiene la lista de los campos disponibles en la base de datos.

1. Por defecto, todos los campos estàn utilizados en la etiqueta. Pulsar **Siguiente**.



Utilizar todos los campos en la base de datos texto

2. Especificar los registros deseados así como la cantidad de etiquetas que debe imprimirse:
   Seleccionar las opciones **Quiero selecionar qué registros serán impresos** y **Imprimir una etiqueta por cada registro en la base de datos**. Antes de la impresión, la tabla del registro se abrirá, permitiéndole seleccionar el registro que debe imprimirse así como la cantidad de etiquetas para cada registro.


1. Defina qué registros serán impresos.
Quiero imprimir todos los registros de la tabla
Quiero selecionar qué registros serán impresos
2. Especificar cómo la información de cantidad de etiqueta
Imprimir una etiqueta por cada registro en la base de datos
El campo en la tabla incluye cantidad a imprimir
Introduziré la cantidad de impresión para cada registro.

Precisar los registros de la base de datos que se imprimirán y en qué cantidad

3. Hacer clic en **Siguiente**.
4. Seleccionar si el Asistente de base de datos debe conectar todos los campos seleccionados en la base de datos a los objetos texto de la etiqueta o si eso será hecho manualmente sobre la etiqueta más tarde.
5. Hacer clic en **Siguiente**.
6. Escoger **Deseo un objeto texto para cada campo seleccionado** y pulsar en **Finalizar**.


Defina como quiere que sean usados los campos seleccionados.
Deseo un objeto de texto para cada campo seleccionado
Especificaré el uso del campo más tarde

Cada campo de la base de datos será enlazado a un objeto texto

Varios objetos texto aparecen sobre la etiqueta. Cada campo de la base de datos està vinculado a un objeto texto de la etiqueta.

3.2.4 Utilizar la Vista previa antes de la impresión para seleccionar los datos e indicar la etiqueta.

Para simular la impresión de etiqueta utilizando la vista previa antes de la impresión:

1. Pulsar el icono

en la barra de herramientas.
2. La caja de diálogo se abre con la cantidad de etiquetas inscritas para **Cantidad variable (definida desde la variable de etiqueta).** Este

parámetro corresponde a la selección efectuada en el Asistente Base de datos, en la selección de las opciones/**Quiero seleccionar qué registros serán impresos** y **Introduziré la cantidad de impresión para cada registro**.

Solamente los registros seleccionados serán impresos y cada uno para la cantidad definida.



Caja de diálogo de impresión y de vista previa

3. Para escoger los registros que imprimir en la base de datos hacer clic en el botón **Seleccionar Records**. La caja de diálogo **selección de registro** se abre.
4. Seleccionar los registros deseados en la base de datos y notar el número de las etiquetas que imprimir para cada registro elegido.



Caja de diálogo de selección de registro

5. Pulsar en **Aceptar.** Vuelven a la caja de diálogo **Imprimir**
6. Hacer clic en el botón de la Vista Previa, la etiqueta entonces aparece a la pantalla. Tener en cuenta que los objetos texto de la etiqueta cambian por cada nuevo registro.



Vista Previa de la etiqueta en las series

7. Pulsar **Siguiente** en la ventana de comando para pasar a la etiqueta siguiente en las series. Despues de la vista previa de la ultima etiqueta, NiceLabel abre de nuevo la caja de diálogo **Imprimir**.
8. Pulsar **Cerrar** para cerrar està caja de diálogo.

3.2.5 Imprimir una etiqueta

Cuando la etiqueta aparece correctamente con los buenos valores procedente de la base de datos, se puede enviarlo a la impresión, al proceder así como sigue:

1. Hacer clic en el icono

en la caja de herramientas.

   La caja de diálogo de impresión se abre (similar a la de la vista previa antes de la impresión).

2. Pulsar en **Seleccionar los registros** y escoger los registros que imprimir y precisar la cantidad de etiquetas que impirmir para cada resgistro.



Selección de los registros y precisión de la cantidad de etiquetas

3. Pulsar **Aceptar**.
4. Hacer clic en **Imprimir** para empezar la impresión.
5. Pulsar **Cerrar** para cerrar la caja de diálogo.

3.3 Diseño de etiquetas avanzadas

En esta sección, veremos cómo diseñar una etiqueta que implica características avanzadas, y por ejemplo utilizando:

a. Un código de barras EAN.UCC 128.

b. Enlaces con bases de datos avanzadas

c. Objetos y funcciones avanzados

3.3.1 Crear una etiqueta con un código EAN.UCC 128

Los códigos de barras EAN.UCC 128 estàn frecuentemente utilizados para codificar datos en el código de barras. NiceLabel propone un asistente de Códigos de Barras EAN.UCC 128 que permite fusionar los componentes de los datos (Identificador de datos) en el código de barras final.

Editar un Código de barras EAN.UCC 128

L'etiqueta conçue avec un code à barres EAN.UCC 128

Para definir el código de barras EAN. UCC 128, es necesario seleccionar en primer lugar este tipo de código de barras y asignarle un valor.

1. Hacer clic en la flecha al lado del bóton

en la *Caja de Herramientas*

2. Seleccionar un código de barras fijo en el menú contextual



Crear un código de barra fijo

3. Colocar el cursor al sitio deseado sobre la etiqueta y pulsar el botón del ratón.
4. El Asistente Código de Barras va a abrirse.
5. Pulsar **Definir**. La caja de diálogo *Editar Código de Barras* se abre.
6. Extender el grupo EAN.UPC y seleccionar el código de barras EAN.UCC 128.
7. Pulsar **Aceptar** para volver a la caja de diálogo *Código de barras*.
8. Pulsar **Siguiente**.

   El Asistente EAN.UCC 128 va a abrirse.

Añadir un contenido al código EAN. UCC 128 utilizando el Asistente EAN. UCC 128

Utilizar el Asistente EAN. UCC para añadir los Identificadores de datos (AI) necesarios para el código de barras. Completar las etapas siguientes con el asistente:

1. Seleccionar **10 Número de lote de fabricación**


Asistente UCC/EAN128
Se requieren Identificadores de Aplicación
Seleccione el Identificador de Aplicación requerido para su código de barras.
Seleccione Application Identifier requerido por favor:
00 Detallado - Serial Shipping Container Code
00 Serial Shipping Container Code
01 Global Trade Item Number (GTIN)
02 GTIN of trade items contained in a logistic unit
10 Batch or Lot number
11 Production Date (YYMMDD)
12 Due Date (YYMMDD)
13 Packaging Date (YYMMDD)
15 Minimum Durability Date (YYMMDD)
17 Maximum Durability Date (YYMMDD)
20 Product Variant
21 Serial Number
22 Secondary Data For Specific Health Industry Products
23 Lot Number (Transitional Use)
Ayuda
Cancelar
< Atras
Siguiente >
Finalizar

Seleccionar el identificador de datos en la lista

2. Pulsar **Siguiente.**
3. Seleccionar **Fijo** y hacer clic en **Siguiente**.
4. Entrar los datos de ejemplo '12345'.
5. Pulsar **Siguiente**. Una caja de diálogo indicando todos los AI se abrirá.
6. Añadir un otro AI al código de barras. Hacer clic en **Agregar** para seleccionar un nuevo AI.

   Por ejemplo el 21(Número de serie). Hacer de nuevo las etapas de 1 a 5 más arriba.



Dos Identifcadores de datos estàn definidos

7. Cuando todos los AI estàn designados y integrados al código de barras,pulsar **Finalizar**.

El código de barras EAN.UCC 128 va a colocarse en la etiqueta.

3.3.2 Enlazar una etiqueta a una base de datos avanzada

NiceLabel permite recuperar datos de todas las bases de datos procedente de un ordenador o de una red. Con los pilotos de bases de datos convenientes, se pueden conectarse a una base de datos y utilizar los registros sobre la etiqueta.

Nota: Con NiceLabel Express, se puede solo utilizar Bases de Datos Texto o Excel para recuperar datos. Las otras opciones no son disponibles.

NiceLabel permite conectarse a todos tipos de bases de datos con tal que se dispone sobre el ordenador de los pilotos convenientes. NiceLabel utiliza a distintos pilotos básicos de datos, como ODBC, OLE DB, BDE.

El sistema de explotación es equipado de pilotos de bases de datos para las bases más utilizadas. Es posible añadir a otros pilotos.

NiceLabel permite controlar completamente los registros a imprimir. Por defecto, son todos impresos. Se puede también seleccionar los que serán impresos. Antes de componer las etiquetas, se puede puntear en la tabla los registros a imprimir. Se puede también precisar la cantidad que debe imprimirse para cada registro.

Técnicas avanzadas de selección de registro están también disponibles con NiceLabel. Se puede crear filtros básicos de datos, y recuperar solamente los registros respondiendo a algunas condiciones. Se puede también enlazar dos o varias tablas de bases de datos y recuperar para un mismo producto valores procendente de varias bases de datos.

Para los especialistas, es posible modificar manualmente una frase SQL.

Nota: Para más información sobre los enlaces entre bases de datos avanzadas, referirse a la Guía del Usuario o al Archivo de Ayuda.

3.3.3 Utilización de objetos y funciones avanzadas con NiceLabel

Las opciones descritas en esté capítulo **no estàn disponibles** en la edición de NiceLabel Express.

Crear un objeto párrafo

El objeto párrafo permite utilizar texto de longitud no determinada en el marco de un párrafo designado sin ser limitado por una única línea. Para crear este objeto párrafo, proceder así como sigue:

1. Pulsar el bóton 

en la **Caja de Herramientas.** El cursor de párrafo aparece sobre la pantalla.
2. Desplazar el cursor al sitio deseado para el párrafo sobre la etiqueta y pulsar sobre el botón del ratón. Las propiedades del objeto van a abrirse.
3. Abrir el uñero Valor y entrar el contenido del texto.



Introducción del valor del objeto párrafo

4. Hacer clic en **Aceptar.** El objeto párrafo està colacado en la etiqueta.
5. Hacer doble clic en el párrafo para abrir sus propriedades
6. En el uñero **Detallado** seleccionar la opción **Ajustar**

Nota: Si se cambia el tamaño del marco del párrafo, el contenido se alinea automáticamente al nuevo tamaño.


TEXT OBJECT
NiceLabel is a family of professional labeling software products.
TEXT BOX OBJECT
NiceLabel is a family of professional labeling software products.
RICH TEXT BOX OBJECT
NiceLabel is a family of professional labeling software products.

Presentación de los tres tipos de párrafos disponibles en NiceLabel

Crear un objeto párrafo Texto enriquecido

Este objeto permite poner en forma texto utilizando todos los tipos de fuentes y estilos. Para eso, proceder así como sigue:

1. Hacer clic en 

en **la Caja de herramientas.** El cursor aparece entonces a la pantalla.
2. Colocar el cursor al sitio deseado sobre la etiqueta y pulsar el botón del ratón. El Editor de texto enriquecido va a abrirse.
3. Entrar el contenido.
4. Utilizar la barra de herramientas texto en el editor para dar el formato querido a los caracteres.
5. Hacer clic en **Aceptar**. El párrafo enriquecido està colocado en la etiqueta.
6. Hacer doble clic en el objeto para abrir sus propriedades.
7. En el uñero **Detallado** seleccionar la opción **Ajustar.**
8. Pulsar **Aceptar**.

   El tamaño del texto se ajusta automaticamente al tamaño del objeto si le modifica.

Utilizar las Funciones para dirigir los datos de la etiqueta

NiceLabel permite de trabajar con valores variables en la etiqueta, dirigir los valores y utilizarlos con otros objetos de la etiqueta. Ofrece a un grupo de funciones para trabajar los valores variables. Permanentemente, una variable puede ser tratada por una función y dar en resultado una nueva variable. Esta variable puede estar enlazada con un objeto de la etiqueta o utilizarse en otras funciones.

Muy númerosas funciones de NiceLabel están disponibles, de la concatenación (para campos enlazados), extracción, adición de fecha, al FACT, HIBC y escritura Visual BASIC. La escritura Visual BASIC es una función especialmente potente que permite realizar manipulaciones avanzadas de datos.

Nota: Para más información sobre las funciones de NiceLabel, referirse a la Guía del Usuario o al Archivo de Ayuda.

Controlar el cortador de la impresora

NiceLabel permite controlar la acción del cortador que equipa las impresoras a transferencia térmica. Para eso es necesario utilizar al piloto NiceDriver y proceder así como sigue:

1. Seleccionar la opción **Configuración de etiqueta** en el menú Archivo. La caja de diálogo **Configuración de Etiqueta** se abre
2. Escoger el uñero *Configuración de Cortador*.
3. Puntear la opción **Activar cortador**.



Activación del cortador

Nota: La Edición NiceLabel Express permite controlar el cortador, aún si es imposible utilizar la caja de diálogo Parámetros de la Etiqueta. Es necesario definir los parámetros de corte en las propiedades del piloto NiceDriver. Quiere consultar las instrucciones en la ayuda en línea.

3.4 Diseño de una etiqueta RFID Smart

Not in

« Radio frequency identification » (RFID) se refiere a las tecnologías que utilizan las ondas de radio para identificar automáticamente artículos o grupos de artículos. NiceLabel y los pilotos NiceDrivers son capaces de programar tags RFID incluidos en una etiqueta.

Note: Esta funcionalidad RFID solo es utilizable en NiceLabel si se instala a un piloto NiceDriver compatible RFID. Garantize que està instalado antes de dibujar e imprimir una etiqueta con RFID.

3.4.1 Crear una etiqueta RFID

1. Pulsar en en la barra de herramientas. El asistente Configuración de etiqueta va a abrirse.

2. Seleccionar la impresora compatible con etiquetas RFID.
3. Pulsar **Aceptar.**

El comando "Antena RF" es ahora activo en **la caja de herramientas** sobre el lado izquierdo de la ventana de trabajo de NiceLabel.



Tag RF disponible

3.4.2 Codificar un Tag RFID

Los tags RFID incluidos en las etiquetas son muchas veces de dos tipos: Los tags ISO, que codifican bloques de datos; o los tags UHF que codifican una cadena de datos.

1. Pulsar el botón

en la caja de herramientas para codificar los datos. La caja de diálogo de Tags RFID va a abrirse.



Codificación del contenido para Tag RF

2. Seleccionar el tipo de Tag RFID que utilizar en la zona de lista situada en parte baja de la caja de diálogo.
3. Seleccionar la opción **Usar un Tag RFID en la etiqueta**

Nota: Si este opción no es punteada, la definición del contenido del tag es registrada pero enviada a la impresora

4. Luego en **Bloques de datos**, pulsar la célula Datos en la tabla.
5. Entrar el valor que codificar en este. Repetir el proceso para los otros bloques.
6. Hacer clic en **Aceptar.** Una visualización diagramática de la antena del Tag RFID va a abrirse en segundo plano de la etiqueta, definiendo la definición de los datos RFID sobre la etiqueta.



Antena del Tag RFID en segundo plano

7. Se puede seguir el diseño de la etiqueta RFID con datos no RFID tal como se describe en las secciones anteriores.

Al momento de la impresión, los datos RFID se envían a la impresora. La impresora imprime la etiqueta RFID y programa al mismo tiempo el tag RFID incluido en la etiqueta.

Nota: NiceLabel puede funcionar con un Tag RF Unico . Cada tag RFID implica un único número de serie incluido durante su realización. Algunas impresoras pueden leer el número de Tag RFID único y se puede utilizarlo enlazandole a objetos de la etiqueta.

4. Otras Aplicaciones de NiceLabel

NiceLabel no se limita al diseño e la impresión de etiquetas. Se puede también:

- Simplificar la impresión de etiqueta utilizando formularios que funcionan como aplicaciones autónomas y que son modificados según las necesidades.
- Administrar la impresión de etiqueta utilizando NicePrint: Seleccionar todas las características de impresión en una única ventana.
- Utilizar una impresión automática de etiqueta con NiceWatch: Esté módulo de integración middleware de NiceLabel añade la impresión de etiqueta a cualquier aplicación existente.
- Quedar los elementos de etiqueta frecuentemente utilizados sobre una impresora para acelerar la impresión de etiquetas o el uso a partir de otras aplicaciones.

La mayoría de estas tareas solo están disponibles con una Edición de NiceLabel Suite.

4.1 Impresión de etiquetas con formularios

NiceForm es un generador de aplicaciones frontales disponible en la edición de NiceLabel Suite. NiceForm permite crear aplicaciones de entradas de datos personalizadas, sin conocimiento de programación.

Las principales ventajas residen en la facilidad de utilización e impresión de etiqueta sin error para el operador.

La figura siguiente muestra un archivo de etiquetas que implican campos incitados, una imagen variable y un elemento código de barras. El archivo del formulario siempre se genera a partir del archivo de la etiqueta.

Antes de crear un formulario, es necesario crear una etiqueta con NiceLabel Pro. El archivo de etiqueta propone un acceso simple a toda la información y comandos necesarios.

En parte baja del formulario, se puede seleccionar un registro de una tabla de base de datos. Se puede también utilizar un menú desenrollando de selección de impresora y un botón para imprimir la etiqueta con una cantidad predefinida.



La etiqueta (a la izquierda) constituye la base del formulario (a la derecha).

4.1.1 Crear un formulario

El Asistente Nuevo Formulario permite crear fácilmente un formulario y conectarlo a la etiqueta, recuperar variables de la etiqueta y generar un archivo formulario. La etiqueta debe ser definida antes del formulario. Para crear un formulario, proceder así como sigue:

1. Abrir NiceForm.
2. Pulsar el botón para empezar el Asistente Nuevo Formulario o seleccionar el comando Asistente Nuevo Formulario en el menú Archivo. El Asistente va a abrirse.
3. Leer el Sumario y pulsar **Siguiente**.
4. Seleccionar Aplicación normal de oficina Windows® para el tipo de plataforma. Pulsar **Siguiente**.
5. Pulsar y buscar el ejemplo de etiqueta LABEL2.LBL.

6. Activar el opción **Colocar objeto vista previa en el formulario** y pulsar **Siguiente.**


New Form Wizard
Select Label File
Select file that contains your label.
Variable fields will be read from the selected label so they can later be connected to the edit fields on the form.
C:\Program Files\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Labels\Label2.lbl
Place preview object on the form
Cancel
< Back
Next >
Finish

Selección del archivo de etiqueta en el Asistente Formulario.

7. Puntear **Usar plantilla por defecto** sobre el cual se creará el formulario generado y pulsar **Siguiente.** Una nueva ventana va a abrirse**.**
8. Seleccionar **Verticalmente** para la disposición de los campos y hacer clic en **Siguiente**. Una nueva ventana va a abrirse.
9. Seleccionar Mostrar la etiqueta a **La Izquierda** de los campos de datos y pulsar **Siguiente**. Una nueva ventana va a abrirse.
10. La última pantalla del asistente permite visualizar la selección. Hacer clic en **Finalizar** para presentar los parámetros y el formulario será generado.
11. Registrar el formulario en el disco antes de empezarlo. Hacer clic en o escoger el comando **Registrar** en el menú *Archivo*.
12. Para probar el comportamiento del formulario empezarlo, pulsando o escojando el comendo **Ejecuta** en el menú *Creación*.
13. Entrar los valores de los campos variables de la etiqueta. Verificar la vista previa de la etiqueta despues de cada introducción de datos.

14. Hacer clic en **Imprimir** para imprimir la etiqueta en la impresora por defecto.
15. Hacer clic en **Quit** para cerrar el formulario en curso.



El fichero formulario generado

Nota: Para proteger el formulario de toda modificación, colocar un atajo de acceso sobre la oficina del PC. Haciendo doble-clic en el atajo, el formulario empieza y el operador no puede volver al método de Creación.

4.1.2 Modificar un formulario

Se puede modificar o volver a diseñar los formularios con NiceForm. Se debe para eso haber los permisos de acceso a NiceLabel. La creación de formularios en NiceForm es similar a la creación de etiquetas en NiceLabel Pro. Las dos aplicaciones tienen las mismas interfaces de trabajo.

Pour modificar un formulario proceder asi como sigue:

1. Abrir NiceForm.
2. Hacer clic o seleccionar el comando **Abrir** en el menú *Archivo*.
3. Buscar y Abrir el formulario que modificar. Todos los archivos de NiceForm tienen una extensión XFF.
4. Aplicar las modificaciones al formulario. Utilizar la caja de herramientas situada en el lado izquierdo para colocar nuevos objetos en el formulario.

5. Hacer doble-clic en los objetos del formulario que indicar y modificar.
6. Realizar las modificaciones en el formulario y registrar el fichero.

4.2 Impresión de etiquetas en NicePrint

Not in

Not in

NicePrint es una aplicación autónoma permitiendo acelerar y facilitar la impresión de etiquetas. Con NicePrint, se puede seleccionar todas las acciones necesarias a la impresión en una sola ventana:

- Seleccionar la etiqueta para la impresión
- Dar los valores de las variables
- Seleccionar los regsitros en la base de datos
- Cambiar la impresora y sus propriedades
- Definir la cantidad de etiquetas
- Previsualizar la etiqueta
- Imprimir la etiqueta



La aplición NicePrint ofrece una impresión de etiquetas más rápida.

NicePrint es disponible en la edición de NiceLabel Suite.

4.3 Impresión automática de etiquetas

NiceLabel puede responder a pedidos de impresión automática de etiquetas con códigos de barras. NiceWatch, módulo de integración middleware permite controlar los varios acontecimientos y desencadenar acciones predefinidas en caso de cambios.

Las bases de datos existentes y otras fuentes de datos stàn sencillamente usadas como introducciones para las etiquetas. La llegada de un archivo en un expediente se detecta, se extraen las datos del archivo y utilizadas sobre las etiquetas. El proceso completo se automatiza y no requiere ninguna intervención del usuario. NiceWatch toma cuidado de varios desencadenantes al mismo tiempo e imprime las etiquetas sobre un gran número de impresoras.

Dentro de los otros métodos de detección, se encuentra el puerto serial, la comunicación por puerto TCP/IP y la comprobación de los mensajes correo electrónico en el servidor de correo electrónico.

Los filtros integrados recuperan los datos de los acontecimientos desencadenantes. Los datos pueden dirigirse fácilmente con la potente escritura Visual BASIC.

Para más información sobre la impresión automática de etiquetas, referirse a la Guía y a los documentos White Papers en el sitio Web NiceLabel: **www.nicelabel.es**

4.4 Quedar fuentes y gráficos en la impresora

NiceLabel ofrece una impresión rápida y fiable para las impresoras a transferencia térmica que utilizan los pilotos NiceDrivers, verdaderos pilotos Windows® para impresoras térmicas. Los pilotos NiceDrivers son compatibles con accesorios electrónicos, como cortador, distintos captadores de etiquetas y también objetos internos a las impresoras.

Estos objetos, como fuentes y códigos de barras se integran a la impresora. Las etiquetas que utilizan estos objetos internos se imprimen más rápidamente puesto que el piloto genera un archivo implicando las referencias a los objetos que existen en el Programa de la impresora. El archivo de impresión es corto y en consecuencia se transfiere rápidamente a la impresora.

Por el contrario, si la impresión de etiquetas implica gráficos y objetos no internos, se convierten en imágenes y se transfieren todos estos elementos a la impresora como gráficos. De esta manera, es cierto que la impresión de etiquetas se saldrá bien sobre todos las impresoras. Pero la velocidad de impresión varía según el tipo de impresora, en función del número de objetos reconocidos internamente por la impresora.

La solución de impresión rápida está disponible con el gestor de tarjeta inteligente NiceMemMaster. Permite de:

- Quedar fuentes Windows® (true type, open type, type1 y otros) en la impresora.
- Quedar imágenes en la impresora.

Las fuentes y las imágenes pueden ser descargadas en la memoria interna de la impresora o en trajeta memoria. El número de objetos descargados solo està limitado por el tamaño de la memoria.

Una vez que los objetos estàn quedados en la impresora, no es necesario más de enviarlos a la impresora. Estàn llamados nuevamente de la memoria de la impresora, segurando una impresión rápida. Otras aplicaciones recuperan también las ventajas de objetos descargados y entonces mejoran la velocidad de impresión.

El contenido de une tarjeta de memoria puede servir en numerosas etiquetas.

4.5 Gestión de bases de datos

NiceLabel ofrece la aplicación de gestión de base de datos NiceData que permite efectuar las tareas Siguientes:

- Abrir una base de datos
- Añadir nuevos registros
- Suprimir registros existentes
- Buscar datos
- Modificar la estructura de la base de datos
- Crear de nuevas bases de datos

5. Soporte Técnico

Para todos problemas encontrados, buscará contestaciones refiriéndole a la ayuda en línea o a la guía del Usuario disponible en el CD de NiceLabel.

Implica una sección **Con respecto a** que explica cómo utilizar al Programa NiceLabel.

5.1 Soporte en línea

Buscarán las últimas versiones, actualizaciones y contestaciones a los problemas así como Las Cuestiones frecuentemente planteadas (FAQ) en la sección Soporte de nuestro sitio Web a http://www.nicelabel.es en caso de dificultades otras, sírvase contactar su distribuidor o uno de las siguientes oficinas nombradas en el capítulo **Direcciones de los Contactos** para más infomación, consultarlos:

Soporte FAQ: www.nicelabel.es/support/support_faq.php

NiceLabel FAQ: www.nicelabel.es/nicelabel/nlbl_faq.php

NiceLabel Tutorials: www.nicelabel.es/support/support_tutorials.php

NiceLabel Forums: forums.nicelabel.com

5.2 Direcciones de los Contactos

Casa Central:

Euro Plus d.o.o.
Ulica Lojzeta Hrovata 4c
SI-4000 Kranj
Slovenia
Tel: +386 4 280 50 00
Fax: +386 4 233 11 48
support@nicelabel.com
www.nicelabel.com

Oficina de NiceLabel Francia:

Cobarsoft SARL
Le rempart
32320 Montesquiou
France
Tel: +33 (0) 562 709 201
Fax: +33 (0) 562 708 004
www.nicelabel.es
www.nicelabel.fr

Oficina Norte Americana:

Niceware International, LLC.
10437 Innovation Drive
Suite 147
Milwaukee, WI 53226
Tel: 414-476-NICE (6423)
Fax: 414-476-7955
Tech Support: 414-476-6408
www.nicewareintl.com
support@nicewareintl.com

NiceLabel is a registered trademark of Euro Plus d.o.o.

Computer Engineering

Euro Plus d.o.o.
Computer Engineering
Ulica Lojzeta Hrovata 4c
SI-4000 Kranj, Slovenia
tel.: +386 4 280 50 00
fax: +386 4 233 11 48
http://www.europlus.si
info@europlus.si

www.nicelabel.com